99534

Инв. № 335-бр
[redacted] Библиотека
[redacted]

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

			335982	

Зак. 108. Тип. ВМА 20.10.93 г.

875
Д 2,5(0)

РКФ
330м
31 XII 1940 г.
ОТДЕЛЕНИЕ

365

Выдавал с разрешения нач. 110.

Приложение
к в. № 1876с

К 050/84
23 08 88
К 04041 вн

II А б 6 + III Г а 3

№ 18

Просьба
~~[illegible]~~ Полевко
~~[illegible] кафедры №~~
с рассмотрения

ГЛАВНЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
СОЮЗА ССР

ПА 5
В-81
Военно-Морская Академия
ИНВ. № 99534
Экз. № 3613
Инв. № 5393
Отдел
Полка
СЕКРЕТНО
335900

ВРЕМЕННОЕ НАСТАВЛЕНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ МОРСКИХ ОПЕРАЦИЙ

НКВМФ ВМА РККФ им. Ворошилова
Инв. № 1590
Отдел танкист
Полка
БИБЛИОТЕКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ВОЕННО-МОРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКВМФ СОЮЗА ССР

Москва 1940 Ленинград

Заказ 8582.

Типография Военмориздата. Ленинград, зд. Главного Адмиралтейства.

ПО ГЛАВНОМУ МОРСКОМУ ШТАБУ ВМФ
(1-е Управление)

ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЮЗА ССР

№ 0893

г. Москва. **26 ноября 1940 г.**

Ввести в действие временное «Наставление по ведению морских операций», положив его в основу всей как оперативной подготовки, так и фактической боевой деятельности Военно-Морского флота.

Наставление создано с учетом опыта последних войн и содержит в себе основные положения для ведения операций в условиях современной войны, применительно к задачам и характеру операций Военно-Морского флота СССР.

В части основных положений и методической Наставление полностью касается всех речных или озерных флотилий.

Наставление является первым документом подобного рода и выходит в обстановке продолжающейся империалистической войны, дальнейшие события которой должны дать новый материал и новый опыт; поэтому Наставление выпускается как временное, с тем чтобы на основе тщательной проверки в ближайшие годы его окончательно доработать. Это обстоятельство отнюдь не снижает требования обязательности принятия его к точному

и неуклонному руководству на современном этапе строительства и подготовки Военно-Морского флота.

Наставление вместе с тактическим Уставом Морских Сил (БУМС—37) и другими действующими уставами и наставлениями составляет единую систему основных руководящих оперативно-тактических документов.

Военным Советам флотов и флотилий, начальнику Военно-Морской Академии им. т. Ворошилова и начальникам центральных управлений НКВМФ приказываю: организовать систематическое изучение Наставления всем начальствующим составом, в первую очередь высшим.

Начальнику Главного Морского штаба разработать и преподать порядок проверки усвоения и использования Наставления на флотах.

Народный Комиссар
Военно-Морского Флота Союза ССР
Адмирал КУЗНЕЦОВ

ВВЕДЕНИЕ

1. Военно-Морской флот является составной частью вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик и вместе с Красной армией предназначен для защиты социалистического отечества.

2. Военно-Морской флот в лице своих командующих, флагманов и штабов должен владеть такими формами и методами ведения вооруженной борьбы на море, которые наилучшим образом приводили бы к достижению поставленных целей, и должен непрерывно вырабатывать и совершенствовать эти формы и методы.

3. В оперативном искусстве, как и в военном искусстве вообще, не может быть шаблонов или подражаний. Способы ведения операций меняются, развиваясь на основе изменения военно-технических условий, непосредственно изменяющихся под влиянием социально-экономических условий.

4. Военно-Морской флот еще до открытия военных действий должен быть готов не только к отражению нападения, но и к решительным наступательным операциям.

РАЗДЕЛ I

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. Военно-Морской флот имеет основной целью своих действий обеспечение неприкосновенности морских границ и морских сообщений Союза Советских Социалистических Республик.

6. Наиболее решительным средством к достижению этой цели являются уничтожение или парализация флота противника, осуществляемые непосредственно или по частям в зависимости от состава сил противника, характера театра и общей обстановки.

Наряду с действиями по непосредственному уничтожению флота противника должны быть развернуты:

а) борьба за морские сообщения, обеспечивающая питание нашего государства и его вооруженных сил и, наоборот, расстраивающая питание противника;

б) борьба за превосходство в воздухе на морском театре, обеспечивающая систему базирования и развертывания нашего флота и свободу его маневра и расстраивающая базирование флота противника, с целью парализации его развертывания и маневра;

в) борьба за берега, непосредственно обеспечивающая неприкосновенность морских границ государства, своих баз и портов, устойчивость фланга сухопутных сил, упирающегося в море, а также продвижение и закрепление сухопутных сил на неприятельских берегах.

7. Борьба с противником осуществляется посредством целеустремленных операций и повседневных действий как на море, так и на суше и в воздухе.

Каждая операция является суммой боевых усилий (боев и маневров), направленных к достижению оперативной цели, являющейся этапом в достижении конечной цели войны.

Повседневные действия, выполняемые систематически, непрерывно обеспечивают оперативный режим на театре и в первую очередь систему базирования флота и его свободу маневра на театре.

В конечном счете целью всех операций должно быть:

1) уничтожение живой силы противника;

2) уничтожение его боевых средств;

3) ослабление и расстройство его экономической базы;

4) подавление моральной стойкости врага.

8. Общие главнейшие основы, на которых должна строиться каждая операция, должны состоять в следующем:

1) Цель операции должна быть простой, ясной и выбрана так, чтобы при данной обстановке ее достижение действительно приближало к решению общей задачи войны.

2) Затрачиваемые усилия не должны превышать намеченного к достижению эффекта, однако при недостаточности сведений о противнике и его возможностях лучше допустить перенапряжение сил, чем начинать действовать с недостаточными силами.

3) Максимальное количество сил должно быть сосредоточено на главном решающем направлении с тем, чтобы на нем получить решительный перевес над противником.

4) Для предоставления силам, действующим на главном направлении, максимальной свободы в выполнении главной задачи, должно быть выделено достаточное количество обеспечивающих сил.

5) Воздействие на противника должно быть внезапным, не позволяющим ему получить время для организации противодействия. Внезапность может возместить недостаток в силах.

6) Необходима четкая организация взаимодействия и взаимной поддержки сил, выполняющих операцию.

7) Взаимное расположение сил должно обеспечивать возможность их переразвертывания с целью усиления и развития успеха, достигнутого на одном направлении, и готовности к парализованию внезапных действий противника.

8) Напряжение сил, введенных в операцию, должно соответствовать обстановке этапов операции. В решающий момент напряжение должно быть максимальным.

9. Важнейшей и главнейшей основой операции является создание в решительный момент решительного перевеса над противником на главном направлении.

Создание этого перевеса, помимо сосредоточения на решающем направлении максимального количества своих сил, осуществляется сковыванием противника на второстепенных направлениях и привязыванием к этим направлениям возможно большего количества его сил. Это достигается мероприятиями по обеспечению операции, которые в общем случае заключаются в:

1) ослаблении флота противника в море, в его базах и на выходах из них;

2) стеснении свободы маневра флота противника блокадой и «минной войной»;

3) подавлении неприятельской авиации на аэродромах и в воздухе;

4) расширении своей операционной зоны;

5) усилении на театре, и в особенности в районе операции, противолодочной, противовоздушной и противоминной обороны для обеспечения свободы своего маневра;

6) организации базирования (и в необходимых случаях перебазирования на данную операцию) для обеспечения развертывания и снабжения своих сил;

7) обеспечении выхода своих сил из баз, развертывания их и марш-маневра;

8) высоком уровне боевого управления, позволяющем в динамике операции надежно управлять всеми взаимодействующими силами.

Особую роль в мероприятиях по обеспечению операции должны играть оперативная разведка и оперативная маскировка.

Оперативная разведка должна обеспечивать своим силам возможно большую свободу и уверенность маневра.

Оперативная маскировка должна скрыть оперативный замысел, ввести противника в заблуждение и заставить его расчленить свои силы. Оперативная маскировка, помимо мер по сохранению военной тайны, должна использовать активные методы: ложное развертывание

и перебазирование, демонстрации, дезинформацию противника через прессу и агентуру.

10. Основным элементом операции является целеустремленное взаимодействие различных родов морских сил. Без взаимодействия и комплексирования различных родов морских сил не может быть успешно проведена ни одна современная операция.

Оперативное взаимодействие заключается в единовременном или различном по времени и месту, но согласованном воздействии разнородных сил флота по одному и тому же объекту противника или по разным его объектам для достижения единой оперативной цели.

11. Современное ведение войны на море требует ряда непрерывных, слагающихся в одно целое оперативных усилий на море и в воздухе. Поэтому современную операцию на море нельзя рассматривать изолированно, как одноактное усилие на одном рубеже, или на одном участке морского театра. Организация любой операции должна производиться с учетом результатов, созданных предыдущей операцией и в связи с намечаемой последующей оперативной деятельностью.

12. Операции подразделяются:

а) В зависимости от своей повторяемости на систематические и эпизодические.

Систематические операции выполняются систематически (многократно) или в продолжение всей войны, или на определенном относительно продолжительном оперативном отрезке времени.

Эпизодические операции выполняются эпизодически (по мере возникновения необходимости).

б) В зависимости от общих поставленных задач на:

наступательные,
оборонительные,
встречные.

Наступательные операции предпринимаются по своей инициативе с целью лишения противника

оперативных преимуществ и выражаются в уничтожении сил или средств противника, или в вытеснении его из определенного района.

Оборонительные операции предпринимаются как реакция на наступательные операции противника с целью удержания своих оперативных преимуществ и выражаются в активной защите своих сил или средств или в борьбе за удержание определенного района.

Встречными операциями являются наступательные операции, сталкивающиеся с наступательными операциями противника.

в) В зависимости от времени и места выполнения на:

последовательные и

параллельные.

Последовательные операции организуются одна после другой, когда достижение поставленной задачи не укладывается в рамки одной операции, или для развития оперативного успеха.

Параллельные операции организуются одновременно, но на разных направлениях.

г) В зависимости от выбора главного направления на:

самостоятельные операции флота;

совместные операции армии и флота;

обеспечивающие операции.

Самостоятельные операции имеют назначением непосредственное уничтожение флота противника или его части, блокаду и противоблокадные действия, операции на морских сообщениях.

Совместные операции армии и флота имеют назначением оказание непосредственно содействия сухопутным силам. К ним относятся операции по поддержке фланга армии, десантные, противодесантные, операции против береговых объектов, операции в условиях ледового покрова, операции в шхерных районах.

Обеспечивающие операции имеют назначением создать обстановку, облегчающую одновременное или последующее проведение операций первых групп.

К ним относятся операции, стесняющие свободу маневра противника, и наоборот операции, обеспечивающие свободу своего маневра, т. е. операции разведывательные, блокадные, закупорочные, заградительные, набеговые, противоблокадные, по защите своих сообщений, тральные, все демонстративные.

Всякая классификация операций является условной. Любая операция может в ходе своего выполнения перерасти и видоизмениться в другой вид.

Всякая оборонительная операция должна, помимо защиты своих сил или удержания определенного района, как ближайшей цели обороны, иметь конечную цель обороны — ослабление или полный разгром противника.

Встречная операция неизбежно должна перерасти в наступательную или оборонительную.

Операция, предпринятая с определенной оперативной задачей, при изменении обстановки или обнаружении у противника слабых сторон, позволяющих достигнуть крупного успеха на другом направлении, должна быть перестроена для достижения более быстрым и выгодным путем другой более важной оперативной цели. Такая перемена направления допускается только тогда, когда не нарушается общий план, определенный высшим командованием.

13. Характер современных операций определяется уровнем современной военно-морской техники: повышением скорости кораблей и самолетов, увеличением их живучести, дальности плавания и полета, автономности; увеличением дальности огня; развитием и усовершенствованием мин, противоминных и противолодочных средств борьбы, средств наблюдения и связи, средств береговой и противовоздушной обороны.

Эти особенности современного уровня военно-морской техники обусловливают:

большой размах действий по пространству,
скоротечность операций,
чрезвычайное напряжение сил,
внезапность изменения обстановки,
необходимость постоянной готовности по всем видам обороны.

РАЗДЕЛ II

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕАТРА НА ХАРАКТЕР ВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

14. На ведение операций влияют военно-географические, военно-экономические и военно-политические особенности данного театра.

Военно-географические особенности театра заставляют применяться к местности, климату и времени года; военно-экономические особенности — к возможностям питания и восстановления боеспособности своих и неприятельских сил; военно-политические особенности — к расстановке классовых и национальных сил и группировок, к политико-моральному состоянию населения и войск противника.

Все эти особенности могут влиять не только на выбор операционных направлений, времени и места операции, но также на методы и средства ведения последних.

Таким образом, организация каждой операции должна производиться применительно к конкретной обстановке данного театра.

15. Хорошее знание театра и всех его особенностей является большим преимуществом перед противником, который данный театр или отдельные его районы знает хуже.

Изучение театра и его особенностей составляет постоянную задачу командующих, флагманов, их штабов и командиров кораблей. Изучение это должно произ-

водиться с точки зрения стоящих перед флотом задач, возможных операций противника, соотношения сил и условий использования различных родов морских сил, причем конечной целью изучения театра должно быть овладение всеми его особенностями, дающими преимущество нашим силам и затрудняющим действия (операции) противника.

16. Изучение театра обязательно должно включать личное изучение обстановки на местности.

РАЗДЕЛ III

ЗАДАЧИ ФЛОТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АРМИЕЙ

17. Боевые действия Военно-Морского флота проводятся на основе общего плана войны Союза Советских Социалистических Республик. Из этого плана вытекают задачи флотам. Конкретные задачи для каждого флота даются через Генеральный штаб Красной армии и далее через Главный Морской штаб и формулируются в соответствующих директивах и оперативных планах. Там же (если не было особых указаний) указывается и подчиненность флотов в оперативном отношении (Главному Командованию, командованию фронта, командованию армии).

18. Задачи, ставящиеся флотам, могут предусматривать как самостоятельные операции флота, так и операции во взаимодействии с сухопутными силами.

19. Типовыми самостоятельными задачами могут быть:

- операции против морских сил противника,
- операции на морских сообщениях,
- операции против баз и береговых объектов,
- операции по захвату шхерных и островных районов и опорных пунктов противника,
- повседневные операции, обеспечивающие оперативный режим на морском театре.

20. Типовыми задачами, решаемыми во взаимодействии с армией, могут быть:

- операции по поддержке фланга армии,
- десантные и противодесантные операции,
- операции против береговых объектов.

РАЗДЕЛ IV

СИЛЫ ФЛОТА

21. Военно-Морской флот состоит из надводного и подводного флота, морской авиации (авиации флота), береговой обороны и обеспечивающих их действия службы наблюдения и связи, гидрографической службы и службы тыла.

22. Надводные корабли способны к решению всех боевых задач на море и к взаимодействию с другими родами вооруженных сил. Учитывая значение артиллерийского оружия, как главного и универсального, ядром флота, в общем случае, являются надводные корабли, обладающие сильным артиллерийским вооружением — крейсера и линкоры.

Наиболее универсальными в современных условиях войны являются легкие силы флота (крейсера, лидеры, эсминцы), которые применяются помимо боя с кораблями своего класса и атак больших кораблей для разведывательных, крейсерских и заградительных действий, стрельбы по берегу, для перевозки и высадки десантов и т. д.

23. Подводные лодки являются родом морских сил, предназначенным для действий, главным образом, на морских сообщениях. В тех случаях, когда основной задачей флота являются действия на морских сообщениях, подводные лодки при достаточном их числе составляют основной род сил флота.

В остальных операциях использование подводных лодок должно быть основано на оперативном взаимо-

действии с надводными кораблями, морской авиацией и береговой обороной.

24. Морская авиация используется в операциях флота как во взаимодействии с кораблями и береговой обороной, так и самостоятельно. Морская авиация — одно из главнейших и обязательных средств, обеспечивающих операции и повседневные действия флота.

25. Береговая оборона предназначается для прикрытия баз и побережья и создания укрепленных рубежей для флота.

26. Флот располагает средствами для оборудования театра, облегчающими ведение операций и затрудняющими действия противника (мины, сети, скрытая навигационная обстановка).

27. Служба наблюдения и связи обеспечивает флоту оперативное осведомление и боевое управление.

28. В состав флота входят сухопутные силы, имеющие назначением непосредственную оборону побережья от десантов и защиту баз и тыла флота от нападений с суши, а также производство десантных операций и другие действия в прибрежных районах.

29. Кроме того для усиления флота, ему могут быть приданы, в соответствии с характером операции, как воздушные, так и наземные силы, как от смежно действующих войсковых групп, так и из резерва главного командования.

30. Использование всех родов морских сил должно быть комплексированным. При умелом комбинировании сил, сочетающемся с быстрым и смелым маневром, возможно изменение соотношения своих и неприятельских сил в свою пользу, расчленение главных сил противника, отсечение, охват, окружение и уничтожение захваченных врасплох частей неприятельского флота.

Если надводные корабли, будучи носителями разнообразного оружия, концентрируют в себе большую боевую мощь, то только подводные лодки и авиация способны дать глубокий размах операции и обеспечить про-

никновение в глубину неприятельского расположения, если только операции ведутся на сравнительно ограниченных театрах; на широких (океанских) театрах это преимущество остается за надводными кораблями.

РАЗДЕЛ V

ОПЕРАТИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СИЛ

31. В основу расчетов операций и боевых действий кладутся типовые нормы.

Норма — относительная величина, дающая суждение о возможности выполнения того или иного боевого действия или операции.

32. Нормы вычисляются для конкретных условий с учетом места, времени, сил и средств (своих и противника). При изменении этих конкретных условий нормы должны корректироваться.

Как в мирное, так и в военное время не должно быть упущено ни одного случая для собирания материалов по расчетам и проверке норм.

33. Расчет норм производится на основе анализа:

1) опыта предшествующих войн;

2) опыта боевой подготовки и боевой деятельности Военно-Морского флота Союза ССР;

3) опыта боевой подготовки и боевой деятельности иностранных флотов;

4) специально поставленных опытов;

5) научно-исследовательской работы, обоснованной теорией вероятности.

34. Расчет норм производится штабами флотов для данного флота и Главным Морским штабом для всего ВМФ.

Нормы вступают в силу и могут быть использованы только по утверждении соответственно начальником штаба данного флота и Начальником Главного Морского штаба.

Утверждение норм производится сроком на 1 год.

35. Нормы не должны являться для всех случаев абсолютными; применение их должно производиться с обязательным учетом обстоятельств применения для данного случая.

В тех случаях, когда это явится необходимым, допускается превышение норм. При этом необходимо учитывать, в какой мере вызванное превышением норм перенапряжение личного состава и материальной части отразится на последующих операциях.

36. Особое значение для оперативных норм имеют нормы, определяющие:

1) готовность к боевым действиям (оперативная готовность);

2) дальность действия (оперативный радиус);

3) продолжительность боевых действий (автономность и коэфициент оперативного напряжения сил);

4) расход топлива;

5) расход оружия.

37. Готовность к боевым действиям определяется готовностью к съемке с якоря (вылету) для определенных боевых действий и соответствует существующим уставным положениям, а также «Правилам совместного плавания», т. е. может быть полная или определяться часами 1, 2, 4, 5, 6, 12 и 24-часовая.

Кроме того в оперативном масштабе может применяться установление готовности, определяемой несколькими сутками.

Расчет сроков готовности производится расчетом разности между временем, за которое противник при данной обстановке может появиться на определенном рубеже, или временем, остающимся до назначенного времени начала наших действий, и временем, потребным на развертывание.

Время, потребное на развертывание, определяется как сумма промежутков времени на:

1) съемку с якоря, вытягивания из гавани или рейда и разворачивания; для самолетов и подвижных береговых батарей, соответствующих подготовительных мероприятий;

2) построение в походный порядок движения до назначенного для боевых действий рубежа;

3) построение в боевой порядок;

4) возможное замедление движения из-за непредвиденных обстоятельств (погода).

В срок, определяющий степень готовности, должны полностью укладываться:

1) время, необходимое для приведения механизмов в действие;

2) время, необходимое для приведения в готовность к использованию оружия и механизмов;

3) время, необходимое для подачи топлива, боезапасов и других видов материального обеспечения;

4) время, необходимое для сбора на корабли или в части личного состава.

Все эти действия должны производиться по возможности одновременно и с соблюдением всех возможных мер скрытности (бездымная разводка паров, сокращение сообщения с берегом и т. д.).

Пополнение запасов и ремонтные работы, эвакуация больных, раненых и пленных должна производиться немедленно по возвращении в базы для обеспечения возможности введения в случае необходимости повышенных степеней готовности.

Необоснованное установление повышенных оперативных готовностей, ведущих к ненужному изматыванию личного состава и механизмов, запрещается.

Готовности должны назначаться диференцированно для отдельных соединений, в соответствии с оперативной обстановкой в данном районе театра.

В мирное время в надлежащей боевой готовности, определяемой директивой Главного Морского штаба или

приказами командующих флотами, а в отдельных случаях приказами командиров соединений, находятся дежурные корабли и части (соединения, подразделения).

38. Оперативный радиус характеризует возможную глубину операции.

Расчет оперативного радиуса состоит в расчете возможного удаления корабля (самолета) от базы с учетом возможности проведения на этом удалении конкретных для каждого данного случая боевых действий и возвращения после них в базу.

Для каждой конкретной операции оперативный радиус должен рассчитываться особо.

39. Продолжительность действий в операции определяется для всех сил и для каждой операции особо.

Она зависит от оперативного радиуса, автономности боевых единиц, участвующих в операции, и от износа их технических ресурсов.

Автономность выражается в сутках и часах и характеризует способность корабля (самолета) находиться в море (в воздухе) с выполнением свойственных ей боевых функций, без пополнения боезапаса топлива, воды, провизии и других материально-технических запасов, обеспечивающих движение, маневр и использование оружия.

Автономность определяется при проектировании боевых единиц и должна уточняться практически в процессе боевой деятельности и боевой подготовки.

40. Утомление личного состава и износ материальной части приводит к необходимости предоставления боевым единицам отдыха и предупредительного ремонта.

Сроки пребывания на отдыхе и в ремонте зависят: от характера и продолжительности операции, т. е. от напряжения сил при ее выполнении; от качества боевой подготовки и от натренированности личного состава в ведении напряженных и продолжительных действий; от эксплоатации материальной части, от состояния базовых ремонтных средств и от способности базы предоставить отдых личному составу.

Соотношение между временем, проведенным кораблем, самолетом или частью в операции, и тем временем, которое необходимо для восстановления боевых качеств, называется **коэфициентом оперативного напряжения.**

Коэфициент оперативного напряжения характеризует в каждый данный момент степень готовности сил и отдельных боевых единиц к последующей операции после окончания выполнения предыдущей.

Для расчетов потребного количества сил на время войны или на относительно продолжительные оперативные периоды следует учитывать нормальный коэфициент оперативного напряжения, выведенный как средняя норма.

Для отдельных операций следует принимать во внимание их специфическую обстановку, могущую изменять среднюю норму коэфициента оперативного напряжения.

41. Расход топлива (горючего) определяется по нормам, вытекающим из правил пользования механизмами. Расчеты запасов топлива на определенный оперативный период производятся следующим порядком:

1) рассчитывается (точно или в среднем) количество выходов (вылетов) в месяц для каждого класса (типа) боевых единиц;

2) определяется продолжительность каждого выхода (вылета) в часах;

3) определяется количество ходовых часов в месяц;

4) определяются (точно или в среднем) скорости движения во время выходов (полетов);

5) для контроля сравниваются вычисленные пройденные расстояния в месяц с расстоянием, допускаемым техническими возможностями (по правилам пользования данными механизмами);

6) на основании существующих норм расхода топлива (горючего) для данных механизмов вычисляется общий расход топлива (горючего) на ходу для каждого класса (типа) боевых единиц;

7) рассчитывается (точно или в среднем) количество часов стоянки в месяц для каждого класса (типа) боевых единиц с особым учетом часов повышенной и наиболее употребительной готовности, а также пребывания в ремонте;

8) на основании существующих для таких случаев норм расхода топлива (горючего) вычисляется расход топлива на стоянке для каждого класса (типа) боевых единиц;

9) определяется общий расход топлива (горючего) в месяц для каждого класса (типа) боевых единиц;

10) по нормам приемки топлива (горючего) для соответствующих боевых единиц, вычисляются нормы расхода топлива, выраженные в количестве приемок в месяц для каждого класса (типа) боевых единиц;

11) в зависимости от количества боевых единиц и продолжительности оперативного периода вычисляются потребные запасы топлива (горючего) на соответствующий период;

12) к вычисленному запасу топлива (горючего) должен быть прибавлен резерв не менее 25% на нужды боевой подготовки, на возмещение потерь во время операций и на другие непредвиденные обстоятельства.

Для подводных лодок, находящихся в море подолгу, а при стоянках в базе не нуждающихся в расходе топлива, расчет потребности в горючем производится следующим образом:

1) по среднему коэфициенту оперативного напряжения рассчитывается средний срок пребывания в море данного типа подводных лодок за оперативный период в сутках;

2) на основании вероятного расхода боезапаса (обычно торпед), который лимитирует автономность подводных лодок, определяется продолжительность одного выхода в сутках;

3) делением среднего срока пребывания в море данного типа подводных лодок за оперативный период в

сутках (п. 1) на продолжительность одного выхода в сутках определяется количество выходов для данного типа подводных лодок за оперативный период;

4) умножением количества выходов за оперативный период (п. 3) на количество расхода горючего за один выход (определяемого по нормам расхода горючего для данного типа лодки с учетом характера боевой деятельности во время выхода) определяется расход горючего за оперативный период для данного типа лодок;

5) в зависимости от количества подводных лодок, продолжительности оперативного периода и с учетом резерва (в общем случае 25% от вычисленного расхода горючего) вычисляется общий потребный запас горючего.

42. В основу расчетов расхода артиллерийского боезапаса и тел орудий должно быть положено:

1) количество и характер боевых столкновений за оперативный период, в которых должен быть использован данный калибр;

2) необходимое количество выстрелов для выполнения задач, которые стоят перед данной боевой единицей (процент попадания выбирается для наиболее вероятных дистанций боя);

3) учет боевого комплекта и емкости погребов;

4) учет живучести тел орудий.

В зависимости от количества и характера боевых столкновений в оперативный период и необходимого количества выстрелов для выполнения задач, стоящих перед боевыми единицами, определяется общий потребный запас боеприпасов по родам снарядов.

Определяется число выстрелов, приходящихся на одно орудие.

Сравнение количества снарядов, приходящихся на каждое орудие, с живучестью тел позволяет учесть потребный запас тел орудий и лейнеров.

Живучесть определяется тем количеством выстрелов, при котором падение начальной скорости не превышает 10% и происходит падение меткости (кучности) не более

чем в 2 раза. При этом следует учитывать, что использование орудий, в особенности тяжелых калибров, до полной потери живучести может поставить флот в невыгодное или даже в опасное положение в случае внезапного начала боевых действий или в случае осложнений в военно-политической обстановке на театре. Поэтому надлежит непрерывно (и в военное и в мирное время) следить за износом тел нелейнированных орудий и по достижении ими определенного предела живучести производить замену. Как общее правило, смена орудий производится при достижении 95—100% потери живучести; однако, по причине относительно длительных сроков смены тел орудий тяжелых калибров, замена последних допускается при потере живучести на 75—80% и должна происходить, сообразуясь с предполагающимися стрельбами, с текущей и слагающейся военно-политической обстановкой на театре и со сроками работ, так чтобы в ответственный момент обстановки, и тем более в ходе операции, большие корабли или береговые батареи не оказались подорванными в отношении своей основной боевой мощи.

Во всех случаях смена орудий тяжелых калибров должна происходить только с разрешения или по приказанию высшего командования Военно-Морского флота.

Для средних и мелких калибров смена тел орудий (при возможности нормально быстрой замены) должна происходить при потере живучести не менее, как на 95%, и должна сообразоваться, в основном, с предполагающимися стрельбами.

Для обеспечения своевременной замены изношенной артиллерии на каждом флоте должен иметься запас: 100% тел для тяжелых калибров, а для средних калибров 100% лейнеров и не менее 10% оболочек (а для артиллерии, не приспособленной к лейнированию, не менее 50% стволов).

Кроме того, при расчете накопления артиллерии необходимо учитывать вывод из строя артиллерии в резуль-

тате боевых повреждений, что требует расчета как запасных систем, так и запасных станков.

43. В основу расчетов торпедного запаса должно быть положено:

Для надводных кораблей и торпедных катеров:

1) количество и характер боевых столкновений за оперативный период, в которых должны быть использованы торпеды;

2) вероятное количество торпедных атак в этих столкновениях и среднее количество торпед, выпускаемое в атаке данной боевой единицей.

Для подводных лодок:

1) на основании среднего коэфициента оперативного напряжения для данного типа лодки определяется средний срок пребывания в море данного типа лодки за оперативный период;

2) определяется (методами, указанными в ст. 33), какой процент атак производится торпедами; кроме того определяется промежуток времени в сутках, в который лодке удается атаковать торпедами, количество торпед, расходуемых в одном залпе, и вычисляется время пребывания подводной лодки в море до полного израсходования торпед;

3) исходя из среднего срока пребывания лодки в море за оперативный период и времени пребывания подводной лодки в море до полного израсходования торпед, определяется число торпед, необходимых на оперативный период.

Для эскадренных подводных лодок, не участвующих в позиционной службе и в операциях на морских сообщениях, расчет запаса торпед может быть произведен по методу для надводных кораблей.

Для торпедоносной авиации запас торпед вычисляется по вероятному количеству вылетов за оперативный период.

44. Минный запас рассчитывается на год ведения войны (кампанию), исходя из плана минных постановок этого года.

Минные постановки первого года ведения войны (кампании) должны быть разбиты на три очереди. В передовых базах и на минных заградителях должен храниться запас мин, обеспечивающий полностью постановки как оборонительных, так и активных заграждений 1-й очереди, и на тыловых складах резерв для начала постановок 2-й очереди. На центральных складах должен храниться запас, обеспечивающий полностью постановки 2-й очереди.

Подача мин от промышленности во время войны должна быть такова, чтобы в течение первых шести месяцев ведения войны был обеспечен запас для постановок 3-й очереди, а в следующие шесть месяцев — запас на развертывание операций по плану следующего года (кампании), в том числе и запас на подновление минных заграждений, который должен считаться не менее 25% от общего количества выставленных мин.

Запас мин для подводных лодок и миноносной авиации рассчитывается в зависимости от среднего количества выходов и вылетов в год.

Запас минных защитников может быть подсчитан параллельно с запасом мин. В общем случае он может быть принят в 25% от минного запаса.

45. В основу расчетов запаса авиабомб должны быть положены:

1) количество и характер операций в оперативный период;

2) количество и характер боевых столкновений, в которых должны быть использованы авиабомбы;

3) типовые боевые комплекты бомб.

На основании норм полетной работы авиации определяется вероятное среднее количество полетов различных типов авиации за год ведения войны и вычисляется типовой боевой комплект бомб эскадрильи каждого типа самолетов на один вылет.

В зависимости от количества участвующих воздушных сил и количества полетов в операции определяется потребный запас авиабомб на данную операцию.

При расчетах потребного количества авиабомб должен быть уточнен порядок боепитания придаваемой в оперативное подчинение авиации Красной армии.

46. В основу расчетов запаса глубинных бомб должны быть положены соображения:

1) степень вероятной интенсивности деятельности подводных лодок противника в различных районах (плотность подводных лодок противника в данном районе);

2) количество и характер операций в оперативный период и в связи с этим количество выходов в море кораблей различных классов, степень вероятности их встречи с подводными лодками противника в районах операций и характер их деятельности по ПЛО;

3) количество выходов специальных кораблей ПЛО как для систематического обследования районов вероятного нахождения подводных лодок противника, так и для обеспечения проводки кораблей.

Определив вероятное количество атак за время похода и количество бомб, которое расходуется в одну атаку, вычисляется комплект бомб для данного класса (типа) корабля. Определив количество выходов за оперативный период, вычисляется потребный запас комплектов (и количество) бомб.

47. В основу расчетов запаса трального имущества должны быть положены: дальность плавания корабля и срок износа тралящей части.

Принимая во внимание особенности боевой деятельности тральщиков (в частности, массовость использования их; большой коэфициент оперативного напряжения и по началу недостаточную натренированность), для них, кроме того, должны учитываться следующие факторы, которые резко сказываются на расход вооружения (обрыв тралов):

1) вероятная плотность минных заграждений на 1 кв. милю на театре;

2) обученность личного состава;

3) опытность командиров кораблей (уменье управлять маневрами тральщика);

4) оперативное напряжение тральщиков;

5) рельеф дна.

При невозможности получить достаточно обоснованное указание о величине добавочных поправок на вероятный обрыв тралов, для тральщиков следует предусматривать резерв трального вооружения не менее, как в 30%.

РАЗДЕЛ VI

БАЗИРОВАНИЕ И ТЫЛ ФЛОТА

48. Для обеспечения достаточной оперативной свободы действий флота на каждом театре должна иметься система баз, предусматривающая рассосредоточенное базирование, оперативную глубину базирования и обеспечение системой расположения военно-морских баз, требуемого оперативного режима на театре.

49. Организация надлежащей системы базирования должна исходить из:

1) оперативных задач флота;

2) возможных оперативных задач противника и системы его базирования;

3) географии театра;

4) существующего на театре оборудования портов, стоянок и аэродромов, могущего быть использованным для маневренного базирования, для ускорения и строительства системы военно-морских баз.

50. Система базирования должна обеспечивать скрытность (маскировку) базирования, развертывания и действий маневренных сил флота.

51. Система базирования авиации должна органически входить в систему базирования флота в целом.

52. На военно-морские базы возлагается:

1) поддержание определенного оперативного режима в своем районе, в частности:

а) охрана и оборона базирующихся на военно-морскую базу сил и находящихся в базе тыловых органов;

б) обеспечение безопасности плавания в районе базы;

в) охрана и оборона побережья, входящего в район базы;

г) выполнение в установленном для базы районе наблюдения и разведки как в интересах базы, так и в отношении всего театра.

Помимо этого на военно-морскую базу в необходимых случаях могут быть возложены задачи активных действий против флота противника, его баз и побережья.

2) Тыловое обеспечение базирующихся на базу постоянно или временно кораблей и частей.

Для выполнения возложенных на них задач военно-морские базы состоят:

1) из сил флота, морской авиации и береговой обороны;

2) из оборудованных акваторий для стоянки кораблей, аэродромов для самолетов, со всеми необходимыми материально-техническими средствами, оборудованием и запасами для тылового обеспечения базирующихся кораблей и частей.

53. Военно-морские базы подразделяются на операционные и тыловые.

Операционные базы являются опорными пунктами для обеспечения ведения активных операций и выполняют задачи по поддержанию в своих районах соответствующего оперативного режима и являются одновременно пунктами защищенной стоянки и непосредственного материально-технического обеспечения операций и боевых действий, включая в свой состав соответствующие выполняемой задаче силы флота, морской авиации и береговой обороны, а также тыловые органы.

Операционные базы подразделяются в свою очередь на основные и маневренные.

Основные базы обеспечивают основные операционные линии и создаются на длительные оперативные периоды (существуют обычно в мирное время). Одна из основных операционных баз на театре, обеспечивающая преимущественно основные силы флота, называется главной базой.

Маневренные базы создаются по мере надобности на время операции (могут подготавливаться в мирное время) в торговых портах или в укрытых пунктах побережья.

Тыловые базы выполняют задачи по поддержанию в своих районах соответствующего оперативного режима в ограниченных размерах и являются пунктами строительства, испытаний и капитального ремонта кораблей, формирования развертываемых частей и соединений, подготовки кадров в береговых школах и в военно-морских учебных заведениях, хранения главных запасов и транзита оперативных запасов из глубокого тыла в операционные базы. Тыловые базы, преимущественно занятые кораблестроением и ремонтом, называются соответственно судостроительными и ремонтными.

Тыловые базы, располагаясь, как правило, в глубоком тылу, не включают в свой состав боевых частей флота и береговой обороны за исключением частей ПВО.

54. Функции баз по тыловому обеспечению базирующихся на них кораблей заключаются в:

1) снабжении предметами вооружения и оборудования и запасами расходного имущества, необходимого для эксплоатации боевых единиц, а также для обеспечения личного состава;

2) ремонте, имеющем задачей поддержание в исправном состоянии материальной части и восстановление ее свойств, утраченных вследствие износа, повреждений или аварий;

3) аварийно-спасательном обеспечении, имеющем задачу удержать на плаву поврежденные боевые единицы

и довести их до базы, а также подъем затонувших боевых единиц;

4) санитарно-эвакуационном обеспечении, имеющем задачей эвакуацию раненых и больных с кораблей и из частей в лечебные учреждения базы, а в случае необходимости в тыл;

5) укомплектовании кадрами, имеющем задачей подготовку личного состава для доукомплектования кораблей и частей в случае убыли.

6) Расквартирование частей.

55. Функция по тыловому обеспечению должна выполняться базами таким образом, чтобы освободить действующие корабли и части от излишних забот по восстановлению своей боеспособности, дав тем самым возможность боевым единицам и командованию флотом уделять максимум внимания и энергии для решения боевых задач.

Для выполнения этого базы должны быть оборудованы не только стационарным оборудованием для обеспечения флота в базе, но и маневренными средствами обеспечения (транспорта с запасами, пловучие мастерские, пловучие зарядные станции и т. д.), для помощи флоту вне базы.

56. Материально-техническое обеспечение должно предусматривать создание и организацию правильного использования запасов различных видов снабжения. Запасы должны иметься непосредственно на кораблях и в частях, в базах и на тыловых складах (флотских и центральных).

Запасы могут быть нормальные, наибольшие, неснижаемые, неприкосновенные и мобилизационные.

Нормальными являются запасы, рассчитанные на нормальное водоизмещение и углубление кораблей, на нормальную нагрузку самолетов (или иных подвижных средств); нормальными запасами пользуются в обычных условиях базирования и при соблюдении нормального оперативного напряжения.

Наибольшими являются запасы, рассчитанные на возможно большую загрузку боевых единиц (в целях по-

вышения автономности); наибольшие запасы создаются в предвидении перенапряжения сил или в стесненных условиях базирования.

Неснижаемыми являются такие запасы, которые должны обеспечивать определенную степень готовности к боевым действиям; неснижаемые запасы должны существовать не только в военное, но и в мирное время.

Неприкосновенными являются запасы, предназначенные для обеспечения развертывания по мобилизации; неприкосновенные запасы для кораблей исчисляются по вместимости погребов, в береговой обороне и в авиации по специальным указаниям; неприкосновенные запасы (за вычетом неснижаемых) могут храниться в базовых складах.

Мобилизационными являются запасы, предназначенные для ведения боевых действий на определенный период времени, продолжительность которого определяется временем поступления соответствующих видов снабжения в базы флота после мобилизации и зависят от времени мобилизации промышленности и ее производственной мощности, от возможностей транспорта и отдаленности от центральных складов театра; мобилизационные запасы исчисляются по действующим на данный «год ведения войны» нормам. Срок, на который должен быть произведен расчет мобилизационных запасов, устанавливается Главным Морским штабом.

РАЗДЕЛ VII

ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЖИМ НА ТЕАТРЕ

57. Успешное выполнение операций на море требует создания исходной, достаточно глубокой и широкой по фронту операционной зоны, которая должна обеспечить возможность скрытной подготовки к операциям, развертывания и действий в необходимых направлениях.

Если с начала войны флот не располагает достаточно обеспеченным исходным положением, то одновременно с первыми активными операциями его усилия должны быть целеустремлены на создание или расширение своей операционной зоны.

Перенесение борьбы сухопутной армии на неприятельскую территорию и борьба флота за обеспечение морских сообщений требуют последовательного расширения операционной зоны, конечной целью чего должно являться создание на театре необходимой обстановки для успешного проведения своих операций.

58. В первую очередь следует стремиться к установлению наиболее благоприятного и устойчивого оперативного режима в районах базирования и на важнейших коммуникациях.

59. Оперативный режим слагается из:

1) обеспечения своих прибрежных районов и баз от ударов противника;

2) свободы пользования своими коммуникациями;

3) обеспечения своего развертывания и передвижения;

4) систематического наблюдения за противником;

5) затруднения, стеснения действий противника.

60. Оперативный режим на театре обеспечивается:

1) системой военно-морских баз, береговой обороны, морских позиций и сухопутной обороны;

2) системой оперативного наблюдения за театром (разведка, служба наблюдения и связи, дозоры, патрули, охрана водных районов);

3) системой использования авиации и противовоздушной обороны;

4) системой минных заграждений и противоминной обороны;

5) системой использования подводных лодок и противолодочной обороны;

6) системой использования противоторпедной обороны;

7) системой гидрографического оборудования, театра и гидрометеорологического обеспечения.

Оперативный режим на театре должен поддерживаться как повседневной боевой деятельностью флота, так и операциями основных сил флота, причем достижение этого режима не должно превращаться в самоцель, а наоборот самообеспечивать решение главных задач флота.

Общее руководство установлением и поддержанием оперативного режима должно осуществляться командованием флота, а на отдельных участках театра командованием военно-морских баз.

61. Мероприятия по установлению оперативного режима должны вытекать из оперативного плана ведения войны и должны быть подготовлены в мирное время, усиливаться в мобилизационный период и вводиться полностью с началом войны, развиваясь в сторону главного операционного направления.

62. Развертывание береговой обороны, морских позиций, оборонительных рубежей и сухопутной обороны входит в систему организации военно-морских баз и имеет задачей прикрытие важных пунктов и районов.

Морские позиции создаются как мощные оборонительные рубежи и опорные позиции для развития наступательных действий флота. Морские позиции должны включать в себя систему минных и противолодочных заграждений и береговую артиллерию, прикрывающую заграждения, а также специально выделенные силы флота и авиации. Морская позиция входит в состав военно-морской базы, или наоборот силы и средства двух или нескольких военно-морских баз могут составить морскую позицию.

Морские позиции подготавливаются в мирное время и заканчиваются оборудованием с началом войны.

В первую очередь должны быть созданы позиции на ответственных участках.

В ходе военных действий следует развивать морские позиции, вынося их вперед и усиливая этим глубину обороны.

Каждая позиция должна иметь маневренное пространство для развертывания соответствующих сил флота.

На флангах морских позиций и участках побережья, где можно ожидать попыток вторжения сухопутных войск противника, должна быть предусмотрена сухопутная оборона.

63. Система оперативного наблюдения обеспечивается:

1) разведывательной службой,

2) службой наблюдения и связи и службой ВНОС,

3) службой дозорных сил,

4) всеми данными наблюдения, получаемыми кораблями и самолетами, находящимися в море.

Система оперативного наблюдения за театром должна быть организована исключительно четко. Штабы военно-морских баз должны вести тщательный учет обстановки в своих районах, донося немедленно необходимые данные в Штаб флота или силам, находящимся в море.

Данные об обстановке на всем театре должны концентрироваться в штабе флота. Для обеспечения надежной оперативной осведомленности флота должна быть организована безотказно действующая система оповещения.

Ни одна боевая единица не имеет права выйти (вылететь) из базы, не получив в соответствующем штабе данных об обстановке и особенностях установленного режима.

Каждый вышедший в море корабль должен быть извещен об изменении обстановки в части, его касающейся; в свою очередь каждый корабль, самолет или соединение, находящиеся в море, должны давать донесения об изменении обстановки, если нет особых указаний, запрещающих радиопередачу.

64. Система использования авиации флота и противовоздушной обороны имеет целью ослабить маневренные

силы (флот и авиация), стеснить противнику свободу действий его флота и воздушных сил и систематически подавлять и ослаблять его силы, в первую очередь воздушные. Для этого должны быть организованы активные действия своей авиации против баз и аэродромов противника и его кораблей, находящихся в море, и организована ПВО своих сил и баз.

Обязательно установление воздушных коридоров для вылета и возвращения своих самолетов и системы опознания своих самолетов для уверенного действия всей системы ПВО.

65. Минные заграждения являются мощным средством для изменения обстановки на театре, с тем чтобы затруднить действия противника и облегчить свои операции. Минные постановки должны выполняться по тщательно разработанному плану, предусматривая систематическое развитие минных рубежей, которые в виде основных позиций и передовых рубежей должны прикрывать подступы к своим базам и обеспечивать свободу и устойчивость маневра своих сил.

С другой стороны, минные постановки должны носить активный характер, распространяясь вплоть до берегов противника и всячески стесняя свободу маневра и действий сил противника и нанося ему потери.

При этом должна быть рассчитана и соблюдаться определенная система фарватеров и маневренных районов, которыми должен пользоваться флот.

Траление должно выполняться систематически и планово. Обязательна организация тральной разведки.

Возможность пользования тем или иным фарватером должна сообщаться штабом флота или штабом военно-морской базы соответствующим флагманам и командирам при каждом выходе из базы и возвращении с моря.

Обязательно оповещение кораблей, находящихся в море, о новых опасных в отношении мин районах.

66. Система использования подводных лодок и противолодочной обороны имеет целью ослабить и истощить силы противника и стеснить свободу их действий.

Угроза нападения из-под воды должна быть распространена на весь театр и быть особенно сильной в районе подступов к своим позициям и базам.

Противолодочная оборона должна быть организована систематически в первую очередь на подходах к своим базам, на важнейших коммуникациях и фарватерах и по мере надобности в районе проводимых операций.

Все находящиеся и выходящие в море корабли должны предупреждаться об опасных и подозрительных в отношении нахождения в них неприятельских подводных лодок районах.

О местонахождении и действиях своих подводных лодок корабли предупреждаются по мере необходимости.

67. Система использования противоторпедной обороны имеет целью защитить рейды, гавани и стоянки флота от торпедных ударов неприятельских миноносцев, торпедоносной авиации и в особенности торпедных катеров. Для этого должны быть использованы позиционные средства (противокатерные и противоторпедные боны) и организовано, кроме дозоров, дежурство противоминных и противокатерных батарей (как на кораблях, так и в береговой обороне).

68. Система гидрографического оборудования театра и гидрометеорологического обеспечения имеет задачей облегчить плавание кораблей и полетов самолетов на театре. Одновременно гидрографическая служба должна всемерно затруднить плавание кораблей и полеты самолетов противника в пределах своей оперативной зоны снятием навигационного оборудования и мерами по введению противника в заблуждение в отношении навигационной обстановки.

Гидрографическая служба должна быть организована в виде:

1) службы погоды,

2) службы навигационного обеспечения,

3) гидрографической разведки.

Служба погоды должна давать прогнозы и определять степень благоприятствования или помехи метеорологической обстановки для проведения конкретных операций.

Служба навигационного обеспечения, имея основой своей организации манипуляторную службу, разработанную одновременно с планом минной обороны, должна обеспечить безопасное пользование фарватерами и переходы флота в море.

Гидрографическая разведка имеет задачей изучение особенностей районов операций флота. Она может иметь место как в качестве предварительного обеспечения операции, так и непосредственного.

С началом военных действий должна быть введена лоция военного времени, по которой должно совершаться плавание фарватерами в минных заграждениях при измененной системе навигационного оборудования театра.

В процессе ведения войны лоция военного времени должна корректироваться по мере изменения обстановки.

РАЗДЕЛ VIII

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ

Глава 1

Планирование операций

69. План войны является разработкой системы мероприятий и расчетов по созданию, подготовке и использованию вооруженных сил и экономических ресурсов государства в борьбе против вероятных (возможных) определенных противников для достижения определенной военной цели. План войны устанавливает цель войны возможных противников (среди них главного противника) и на первый период войны главное операционное напра-

вление (направление решающего удара), обеспечивающие направления, количество, сроки готовности, назначение и способ действий каждого рода вооруженных сил; последовательные этапы войны, соответствующие (промежуточные) стратегические цели, характер и темпы операций и материально-техническое обеспечение.

План войны имеет две главные составные части:

1) план операций (оперативная часть плана войны);

2) план строительства вооруженных сил, подготовки театра и накопления запасов.

70. План войны составляется органами высшего командования (Генеральным штабом Красной армии, Главным Морским штабом) с привлечением в меру необходимости соответствующих центральных управлений, народных комиссариатов и штабов флотов и военных флотилий.

Штабы флотов и военных флотилий составляют планы операций на ближайший оперативный период (кампанию, год ведения войны) на основании директивы Главного Морского штаба, которая должна содержать: определение противников; задачи, поставленные флоту (флотилии); главное операционное направление, обеспечивающие направления, изменения в составе сил и оборудования театра, характер, размеры и развертывание материально-технического обеспечения; сроки готовности и развертывания соседей (взаимодействующих флотов, военных флотилий, сухопутных и воздушных сил); порядок подчиненности и порядок связи с высшим командованием и соседями.

71. План операций (оперативная часть плана войны), составляемый штабами флотов (флотилий), должен состоять из следующих частей:

1) плана мобилизации, т. е. плана приведения флота из состава мирного времени в состав военного времени;

2) плана сосредоточения, т. е. плана сбора сил флота в районы военных действий;

3) плана развертывания, т. е. плана группировки сил флота и занятия исходного положения для ведения намеченных операций;

4) плана устройства тыла, т. е. плана сосредоточения и развертывания материально-технических ресурсов;

5) плана оборудования театра по военному времени, т. е. плана создания оборонительных рубежей, организации базирования, организации сети постов наблюдения и связи (в том числе ВНОС) и гидрографическо-навигационного оборудования; в том числе лоции военного времени;

6) плана прикрытия мобилизации и планов первых операций, т. е. плана боевой деятельности флота как по установлению и поддержанию определенного оперативного режима на театре, так и по проведению определенных операций для достижения ближайшей стратегической цели;

7) ориентировочных расчетов последующих операций. т. е. расчетов боевой деятельности флота как по установлению и поддержанию определенного оперативного режима на театре, так и по проведению последовательных операций для достижения целей, поставленных на данный оперативный период (кампанию, год ведения войны);

8) систематизированных сведений о составе сил противника, оборудовании им театра и о предполагаемом его развертывании.

В числе документов плана операций должны быть разработаны:

1) расчет материально-технических ресурсов (на очередной год ведения войны);

2) типовые расчеты и наставления для типовых операций, не запланированных однако в конкретные сроки, но вероятных для проведения;

3) план «воздушной войны» (в том числе противовоздушной обороны);

4) план «минной войны» (в том числе противоминной обороны);

5) план «подводной войны» (в том числе противолодочной обороны);

6) план противоторпедной обороны;

7) план противохимической обороны;

8) лоция военного времени.

72. План войны в целом и все его разработки должны предусматривать возможность начала их осуществления в любой момент скрытно и распорядительным порядком (без объявления войны или общей мобилизации), причем упреждение противника в начале осуществления плана дает громадные преимущества для успеха.

73. План войны и план операций должен в каждый данный момент полностью и точно соответствовать задачам, составу и состоянию сил своих и противника и наличию материально-технических ресурсов. Систематическая, планомерная и непрерывная работа по подновлению плана войны и плана операции, а также сведений о противнике, составляет обязанность Главного Морского штаба и штабов флотов и флотилий.

74. Разработка и составление плана войны и плана операций должны производиться в порядке сохранения абсолютной тайны на основании специальных положений. Планы и их отдельные части не должны даваться для ознакомления лицам, не участвовавшим в их разработке (в том числе и будущим исполнителям).

75. В основу планирования оперативного периода в масштабе театра должны быть положены:

1) ясность цели,

2) знание обстановки,

3) наличие сил и средств и их соответствие поставленной цели.

Все операции на театре должны строго подчиняться цели войны.

76. В соответствии с целью войны (конечной стратегической целью) и промежуточными стратегическими целями должны быть избраны операционные направления,

из которых одно, определяемое конечной стратегической целью, будет главным (решающим), а другие обеспечивающими (второстепенными).

Изменение операционных направлений будет соответствовать изменениям целей, т. е. главное операционное направление будет являться, как правило, неизменным впредь до достижения цели и вместе с целью будет определять общую линию поведения флота на данном театре.

Каждый этап войны может, в соответствии с очередной стратегической целью, иметь свое главное операционное направление, но сохраняющее общую направленность в отношении главного операционного направления, избранного для ведения войны.

Необходимо принимать такие меры оперативной маскировки, чтобы противник возможно дольше не мог определить, какое из наших операционных направлений является главным.

77. Планирование операций не может быть произведено с должным успехом, если не была организована надлежащая подготовка к войне.

Подготовка к войне должна производиться в соответствии с планом войны.

Командующие и их штабы, планирующие операции, должны делать выводы для боевой подготовки. План войны и планы операций только тогда могут считаться реальными, если они, сохраняя свое содержание в полной тайне, опирают свои замыслы и расчеты на соответственно подготовленные и организованные кадры людей, силы и средства.

Глава 2

Организация сил

78. Организация флота (флотилии) на данном морском театре должна соответствовать: задачам, составу флота, уровню состояния его техники, боевой и специальной

оперативной подготовки и особенностям театра. В основу организации должно быть положено наилучшее обеспечение выполнения поставленных оперативных и боевых задач; кроме того она должна удовлетворять удобствам оперативного и боевого управления, администрирования, боевой подготовки и условиям базирования.

79. Организация флота должна предусматривать наилучшее использование особых качеств флота, как высокоподвижного рода сил. Флот, достигший высокого уровня количественного и качественного развития, должен подразделяться на эскадру, крупные соединения подводных лодок, военно-воздушные силы флота, силы военно-морских баз.

Эскадра состоит из соединений надводных кораблей и может включать в свой состав постоянно или временно (на данную конкретную операцию) соединения подводных лодок и морской авиации. Главное назначение эскадры — решение самостоятельных задач в отрыве от баз, в открытом море.

Военно-воздушные силы флота включают в свой состав основные силы авиации флота, за исключением авиации баз, корабельной и надводных соединений флота. Военно-воздушные силы имеют назначением как самостоятельные воздушные операции, так и операции во взаимодействии с эскадрой, соединениями подводных лодок или с военно-морскими базами.

Соединения подводных лодок имеют задачей выполнение самостоятельных задач на морских сообщениях и во взаимодействии с эскадрой, военно-воздушными силами или военно-морскими базами.

В зависимости от состава сил флота и его задач, ядром флота, его основными силами может являться эскадра или самостоятельные соединения подводных лодок и военно-воздушные силы.

Силы военно-морских баз состоят из надводных и подводных кораблей, береговой обороны и морской авиации и имеют своим назначением оборону побережья, баз,

прибрежных коммуникаций, а также ведение активных операций в назначенной им зоне.

80. Постоянная внутренняя организация эскадры, самостоятельных соединений подводных лодок, военно-воздушных сил флота и сил военно-морских баз определяется и их общим оперативно-тактическим назначением и их составом.

81. Организация флота мирного времени должна быть максимально приближена к организации военного времени. Это не исключает необходимость временного формирования специальных отрядов для выполнения специальных задач (отряд поддержки фланга армии, отряд десантных транспортов и т. д.).

Основой временной организации сил для выполнения специальной оперативной задачи является форма маневренного соединения, состоящего из надводных, подводных, воздушных сил, а в некоторых случаях и из береговой обороны.

82. Организация флота должна предусматривать (по плану войны) возможное усиление его на определенный оперативный период воздушными или наземными войсками от взаимодействующей армии или резерва Главного командования.

Глава 3

Оперативное управление

83. Сущность оперативного управления заключается в обеспечении своевременного и целеустремленного руководства подготовкой, организацией и выполнением операции.

При этом следует помнить, что особо ответственными вопросами оперативного искусства являются:

1) умение своевременно организовать и подготовить необходимые силы и средства, в соответствии с поставленной задачей, без помех со стороны противника и скрытно от него;

2) уменье сосредоточить главные силы в решающий момент на наиболее уязвимом для противника пункте, когда направление развития решающего удара определилось;

3) уменье выбрать момент решающего удара, когда противник или может быть застигнут врасплох (неподготовленным к устойчивому сопротивлению) или сопротивление и напряжение его сил достигло критической, переломной точки;

4) уменье довести операцию до конца, через все и всяческие затруднения и осложнения на пути к цели;

5) уменье маневрировать силами не только для развития решающего удара и эксплоатации успеха, но и для обеспечения правильного отхода, когда противник силен и заведомо невыгодно принять бой, навязываемый противником, когда необходимо выиграть время, чтобы ослабить противника и накопить силы для перехода потом в наступление.

84. Основными звеньями оперативного управления (управления операцией) являются подготовка и организация операции; принятие решения, отвечающего задаче при данной конкретной обстановке; постановка подчиненным соединениям флота частных оперативных и боевых задач и организация их взаимодействия, своевременное доведение этих задач до исполнителей; наблюдение за выполнением задач подчиненными соединениями; безотказная и своевременная информация подчиненных и соседей и донесения командованию об обстановке; быстрое реагирование на изменения в обстановке; проявление частной инициативы; организация оперативного обеспечения всех видов; организация связи и работы тыла.

85. Необходимым элементом боевого управления являются оперативные расчеты, производящиеся по:

1) силам и средствам (своим и противника),
2) времени,
3) пространству.

Всякий оперативный расчет должен строиться с учетом изменений в обстановке. Надо рассчитывать силы и средства, движущиеся в текущем времени, в изменяющемся пространстве.

Практически это означает, что, производя расчеты, надо учитывать, что при выполнении операции будет необходимо постоянно проверять и возможно подправлять и изменять сделанные расчеты в соответствии с изменяющейся обстановкой, а следовательно и менять методы действий, производить переразвертывание, усиливать напряжение, дополнять выделенные силы и средства новыми.

86. Оперативные расчеты должны базироваться на учете своих сил, как материальных, так и моральных, и на учете возможного противодействия противника и его сил. Оценка соотношения сил должна учитывать их количество и качество.

87. Оперативное управление должно быть:

1) гибким, четким и быстрым, т. е. должно в соответствии с обстановкой своевременно видоизменяться по методу и темпу; шаблона в оперативном управлении быть не должно;

2) надежным и живучим, несмотря на неблагоприятную обстановку, противодействие или помехи противника;

3) скрытным, т. е. осуществляться так, чтобы противник не мог перехватить или использовать перехваченного обмена в своих интересах.

Для достижения этих требований необходимо стремиться повышать темп управления, сокращая количество и размеры переговоров, и в особенности документов, всемерно сокращая радиообмен и телеграфно-телефонные разговоры; давать свободу действий инициативным флагманам и командирам в пределах, обусловленных Боевым уставом и предоставленных командованием.

Требования, предъявляемые оперативному (и боевому) управлению, могут быть успешно выполнены только в том случае, если управление операцией и боями опирается на единство оперативно-тактического мышления

всего командного состава, в первую очередь флагманов и их штабов.

Подготовленность частей и соединений, и в частности, их командиров, флагманов и штабов должна быть такой, чтобы по кратким и четким предварительным распоряжениям, по приказу, директиве или личным указаниям, дополняемым в ходе операции отдельными сигналами, выполнение операции шло целеустремленно и непрерывно, развиваясь инициативой отдельных флагманов и командиров, особенно в случаях непредвиденного изменения обстановки или временного нарушения организации или техники управления.

88. Составление плана операции методически целесообразно строить следующим образом:

1) уяснить поставленную задачу с учетом общей обстановки на театре, последовательно разобрав: задачу высшего соединения (если она известна), свою задачу, задачи соседей, наметив свои намерения (в отношении общего метода действий, главного и обеспечивающих операционных направлений); оценив возможности противника (в частности в отношении противодействия нашим намерениям), элементы метеорологической и навигационной обстановки и особенностей театра в районе операции.

Выводы из оценки обстановки позволят определить: к чему сводится задача в данных условиях обстановки; выделить главные и обеспечивающие операционные направления и направления ударов; установить вероятную продолжительность операции (что позволит судить об оперативном напряжении сил); наметить задачи разведке.

2) Подсчитать потребность в средствах для выполнения главной и обеспечивающих задач, исходя из оперативных и тактических норм использования необходимых средств.

3) Подсчитать возможность выполнения главной и обеспечивающих задач имеющимися в наличии сред-

ствами, учитывая необходимость сохранения сил для обеспечения оперативного режима в районах, не попадающих в район операции. Одновременно предусмотреть оперативный резерв для усиления и развития ударов, для замены убыли, для непредвиденных случаев и для выполнения последующих операций.

При этом надо стремиться к тому, чтобы силы, выделяемые для решения главной и обеспечивающих задач, применялись с возможностью наибольшего использования своей боевой мощи (особенно авиация и подлодки) и не создавали помех друг другу.

4) Если произведенный расчет показывает, что при намеченном распределении сил по задачам нельзя полноценно решить и главную и все обеспечивающие задачи, то следует изменить соответствующую часть плана, заменив недостающие силы (или средства) одного рода другими родами сил (или средств), которые имеются в достаточном количестве, создав соответствующую комбинацию сил. После такой замены произвести расчет вторично или изменить метод решения задачи и повысить нормы напряжения.

5) Окончательно наметить основные этапы операции (подготовка, развертывание, марш-маневр, выполнение задачи, свертывание или переразвертывание для развития удара, или последующей операции); сроки и районы оперативного развертывания сил.

6) Окончательно сформулировать задачи, установить объекты, метод выполнения, силы и средства разведки.

Сформулировать задачу по материально-техническому обеспечению.

89. В случае необеспеченности намеченного решения задачи необходимо просчитать этот вариант решения и в случае необходимости временно сократить силы на других (второстепенных) направлениях, ограничившись на них обороной (или только наблюдением), причем это ослабление части сил должно быть замаскировано от противника.

90. Всякая операция, независимо от проведения на театре повседневной, постоянной разведки должна быть обеспечена специальной разведкой, обеспечивающей данную операцию.

Планирование и расчеты по разведке методически целесообразно строить следующим образом:

1) уяснить задачу, поставленную разведке (что необходимо узнать для обеспечения операции, какие объекты разведки являются основными);

2) уяснить сложившуюся и слагающуюся обстановку (каково расположение сил противника, какова тенденция их перемещений и действий; какие группы противника под каким наблюдением нашей разведки уже находятся; в какой мере обеспечено знание обстановки развернутыми средствами разведки; удовлетворяет ли существующая схема разведки поставленным задачам и что, в основном, потребуется дополнить для приведения ее в соответствие задачам; в оценке должны быть учтены элементы метеорологической обстановки и характеристика обстановки по расстояниям и скоростям передвижения);

3) Разработать план разведки: определив зоны и рубежи разведки, уточнив задачи (по объектам, месту, времени), распределив средства по задачам и избрав методы разведки.

План разведки должен предусматривать обязательное взаимодействие разведки с разведкой соседей и использование разведданных вышестоящих органов оперативного управления.

91. Работу по планированию материально-технического обеспечения операции методически целесообразно строить следующим образом:

1) уяснить задачу, которая ставится тылу по материально-техническому обеспечению, и оценить обстановку для выполнения обеспечения;

2) спланировать необходимые действия по материально-техническому обеспечению по объектам, по месту,

по средствам материально-технического обеспечения и по времени;

3) организовать управление тылом и действиями материально-технического обеспечения в ходе подготовки флота (соединения) к выполнению данной операции, в ходе обеспечения боевой деятельности флота и после выполнения операции.

Указания органам тыла по материально-техническому обеспечению операции должны содержать:

1) общую задачу материально-технического обеспечения (без расшифровки замысла операции);

2) частные задачи исполнителям (командирам баз, начальникам тыловых органов);

3) указания на случай помех со стороны противника.

92. Политическая работа по обеспечению операции должна строиться на основе существующих уставных положений (БУМС, глава V, ст. ст. 132—146) и специальных директив Главного управления политической пропаганды Военно-Морского флота.

93. Разработка планов первых операций, выполняемая еще в мирное время, должна осуществляться со всей тщательностью и в последующем все время корректироваться. Разработка планов операций в ходе войны связана временем, так как быстрота выполнения своих оперативных замыслов и упреждение противника дают большое, и иногда решающее преимущество. Быстрота разработки планов операций достигается:

а) отлично поставленной службой оперативного дежурства, обеспечивающей полное знание обстановки на каждый данный момент;

б) наличием типовых расчетов, норм и справочников;

в) наличием в оперативных органах командиров, натренированных в методике расчетов и планирования.

94. Организация операции и работа над ее планом являются одной из составных частей подготовительного этапа операции.

Для сокращения времени подготовки к операции — с момента принятия решения командующим операцией, штабом должны даваться все предварительные указания (о готовностях, изменении дислокации, тылу и т. д.) до выпуска общего приказа или директивы.

Быстрота и вместе с тем обстоятельства проработки плана и подготовительных мероприятий могут быть достигнуты только при условии правильной организации операции и соответствующей расстановки сил

95. Если выполнение операции требует сформирования специального соединения, то командование и штаб этого соединения должны быть назначены возможно раньше. При этом следует стремиться к тому, чтобы штабы не создавались заново целиком, а формировались из существующих постоянных штабов соединений, входящих в состав формируемого соединения.

96. Выбор места, с которого командующий операцией осуществляет вместе со своим штабом оперативное управление, составляет право командующего операцией.

97. Работа штабов соединений в операции осуществляется в строгом соответствии с наставлением по боевой службе штабов соединений ВМФ 1940 г., а работа штабов флотов и флотилий в соответствии с тем же наставлением, но применительно к особенностям организации этих штабов.

РАЗДЕЛ IX

ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

98. Флот может решать стоящие перед ним задачи путем выполнения различных типовых операций или путем комбинации этих операций, сочетая их с повседневной боевой деятельностью за расширение своей операционной зоны.

Ниже, в главах 1—12, изложены сущность и характерные особенности наиболее типичных операций (причем опущены те общие требования, которые вошли в предыдущие разделы). Следует помнить, что в оперативном искусстве не может и не должно быть шаблона и слепого подражания. Поэтому указания об особенностях методов ведения типовых операций (за исключением категорически оговоренных случаев) не должны быть приняты, как безусловный рецепт на все случаи жизни; тем более, что комбинации типовых операций могут быть разнообразными; вместе с тем одна и та же типовая операция может быть предпринимаема для решения различных оперативных задач, а кроме того в ходе войны, на основе особенностей обстановки и в частности, на основе вновь появляющихся средств техники, могут появиться новые приемы борьбы, а следовательно, не исключены и новые типы операций.

В главах 1—12 соответственно изложены особенности следующих операций:

1. Оперативной разведки и разведывательных операций.
2. По уничтожению неприятельского флота в море.
3. Против неприятельских береговых объектов.
4. На неприятельских морских сообщениях и морской блокады.
5. По обеспечению своих морских сообщений и борьбы с неприятельской морской блокадой.
6. Минно-заградительных.
7. Тральных.
8. Десантных.
9. Противодесантных.
10. По поддержке фланга армии.
11. В шхерном районе.
12. В зимних условиях.

Операции в шхерном районе и в зимних условиях выделены по признаку особенностей, зависящих от географических условий; внутри себя эти операции могут быть

рассматриваемы по целевому назначению, т. е. опираться на указания, содержащиеся для типовых операций в предыдущих главах.

Глава 1

Оперативная разведка и разведывательные операции

99. Разведка является первейшим видом оперативного обеспечения.

100. Оперативная разведка должна быть целеустремлена на:

1) выявление всех необходимых данных, обеспечивающих проведение своих операций;

2) выявление действий противника на такой ступени их подготовки или осуществления, которая позволяет организовать активное противодействие или уклонение своих сил от встречи с противником.

Для этого необходимо выяснить:

1) состав, состояние и дислокацию сил противника;

2) оборудование театра противником;

3) характер деятельности противника и его оперативные замыслы.

101. Оперативная разведка должна слагаться из постоянной разведывательной деятельности на театре или в назначенном районе театра и из эпизодических разведывательных действий (операций) с конкретной целью.

102. Постоянная разведка (постоянная разведывательная деятельность) ведется повседневно, распространяясь обычно на всю глубину его возможного базирования (на открытых театрах иногда может быть назначена зона определенного, специально рассчитанного радиуса, обеспечивающего наши берега, воды и силы от внезапного появления противника); основной задачей постоянной разведки является обнаружение действий противника с целью своевременной организации противодействия или уклонения своих сил.

Эпизодическая разведка (эпизодическая разведывательная операция) выполняется при возникновении надобности получить определенные данные, необходимые для организации и проведения своей операции или для уточнения или проверки данных постоянной разведки; район и объекты эпизодической разведки в каждом случае назначаются особо.

103. Типичными, наиболее употребительными и вместе с тем наиболее важными формами постоянной разведки являются:

1) систематическая (периодическая) разведка баз противника и подходов к ним, для выявления дислокации флота противника или для проверки неизменности этой дислокации;

2) систематическая (периодическая) разведка морских коммуникаций противника и районов театра для обнаружения могущих появиться в них неприятельских сил или для проверки неизменности пребывания их в соответствующих районах.

Постоянная разведка организуется при помощи:

1) морской авиации в порядке периодических полетов по специально рассчитанным маршрутам, дозора или патрулирования;

2) надводных кораблей и катеров в порядке дозоров, патрулирования, крейсерства, периодического осмотра отдельных объектов и периодических поисков;

3) подводных лодок в порядке позиционной службы (в частности, у неприятельских баз), а иногда дозоров;

4) технических средств (береговых и корабельных постов наблюдения и связи, радио-разведывательных отрядов и станций) в порядке повседневной службы наблюдения;

5) тайной агентуры в порядке специальной службы.

Постоянная разведка является обязательной составной частью мероприятий по поддержанию на театре должного оперативного режима и должна входить в систему повседневных действий.

104. Типичными, наиболее употребительными формами эпизодической разведки являются:

1) наблюдение за неприятельской базой для установления выхода (или прибытия) сил противника;

2) выявление состава сил противника, находящихся в базе (на якорной стоянке, на позиции, двигающихся в определенном районе);

3) обследование района театра или узлов морских коммуникаций моря для обнаружения присутствия неприятельских сил и характера их деятельности.

Эпизодическая разведка организуется при помощи:

1) морской авиации в порядке или специально рассчитанного маршрутного полета, или полета-поиска, или налета на соответствующий пункт;

2) надводных кораблей в порядке набега, поиски крейсерства, патрулирования или дозора;

3) подводных лодок в порядке боевого похода (прорыва под водой) к назначенному объекту (в назначенный район или пункт) или поиска в море или установления на соответствующий промежуток времени позиционной или дозорной службы;

4) технических средств (радиоразведки) в порядке выполнения наблюдения по отдельному специальному заданию;

5) тайной агентуры в порядке специальной службы;

6) в некоторых случаях — командирской разведки в порядке рекогносцировки местности.

Характер задач и форм эпизодической разведки определяет ее, как боевую эпизодическую операцию, в большинстве случаев являющуюся обеспечивающей, но непременной составной частью других боевых операций, выполняющихся флотом.

105. Разведка, в том числе и отдельные разведывательные операции, может быть организована на основе использования следующих характерных методов действий: метода скрытности, метода скорости и метода силы.

Во всех случаях, когда это допускает обстановка и цель разведки, она должна стремиться действовать методом скрытности. Если скрытность заведомо не удается, тогда должна быть использована скорость действий, а когда первые два метода не в состоянии привести к цели, следует решать задачу силой (разведка боем, прорыв с боем к объектам разведки).

106. Перечисленные в предыдущих статьях средства (силы), формы и методы разведки не являются исчерпывающими. Разнообразие в использовании средств, изобретательность в методах действия, организация взаимодействия средств и сил разведки, а следовательно в конечном итоге многообразие форм разведывательной деятельности для достижения цели разведки — необходимое качество хорошей разведки.

107. При составлении плана разведывательной операции следует оценить возможность выполнения поставленных задач в отношении вероятности следующих типичных случаев обстановки:

1) разведка может быть выполнена без боевого соприкосновения с противником, простым (скрытным) приближением к назначенному объекту и таким же наблюдением за ним;

2) разведка может быть выполнена при условии выхода неприятельских сил из базы (посредством принуждения противника к развертыванию или к показу его боевого порядка);

3) разведка может быть выполнена лишь при условии устранения охраняющих (или прикрывающих) сил и средств или прорыва через них.

108. Состав сил и средств должен быть подобран, исходя из поставленных задач (объектов разведки), избранного метода действий и особых условий обстановки, в которых будет протекать разведывательная операция.

При выполнении разведки без боевого соприкосновения с противником состав сил должен быть мини-

мальным, но обеспечивающим своевременность выполнения задачи, надежность наблюдения, самооборону и взаимопомощь при аварийных случаях (например при разведке системы БО или базирования ВВС противника).

Если разведка может быть выполнена только при условии выхода противника из баз или его развертывания, то в разведку должны быть назначены такие силы, которые действительно способны принудить противника к выходу из баз или развертыванию.

Если разведка может быть выполнена лишь при условии устранения охраняющих сил противника или прорыва через них, то состав сил разведки должен обеспечивать необходимые для решения задачи ударные и маневренные качества.

109. Развертывание и марш-маневр должны быть выполнены так, чтобы разведка своевременно, в кратчайший срок, достигла объекта разведки и чтобы противник не мог разгадать истинного характера наших действий. Если разведка не преследует цели вызвать выход из базы или развертывание противника, то развертывание и марш-маневр должны быть произведены скрытно. Марш-маневр должен вывести разведчиков по отношению к объекту разведки на румб, наиболее благоприятный для наблюдения и последующего безопасного отхода.

Предварительное обеспечение операции в виде ослабления неприятельских сил целесообразно только в тех случаях, когда ожидается помеха со стороны противника.

В зависимости от избранных для операции разведывательных сил и средств, объектами подавления могут быть те или иные роды и группировки неприятельских сил, а чаще всего воздушные силы, силы и средства охраны водного района и противовоздушной обороны.

Иногда в целях предварительного обеспечения разведывательной операции окажется целесообразным осуществление оперативной демонстрации для оттягивания

неприятельских сил в выгодном для осуществления разведки направлении.

110. Непосредственное обеспечение операций является обязательным во всех случаях, причем его размеры и активность должны сообразоваться с обстановкой, чтобы не вызывать преждевременной тревоги и действий противника. Во всех случаях обязательным элементом непосредственного обеспечения является организация поддержки разведчиков для предотвращения отрезывания их противником и для прикрытия отхода разведчиков.

Если силы поддержки не обеспечивают устойчивость разведывательной операции, то на угрожающих направлениях должно быть организовано оперативное прикрытие.

Отряды оперативного прикрытия могут быть использованы для ударов в целях ослабления неприятельских сил и для демонстраций.

Непосредственное охранение разведчиков в виде включения в состав разведывательных групп и отрядов специальных охранных кораблей и самолетов должно организовываться только при наличии в составе разведывательных сил больших кораблей или в обстановке сильной противовоздушной (истребительной) обороны противника (если действуют самолеты-разведчики).

111. Свертывание разведывательной операции (или ее переразвертывание) должно происходить сразу после выполнения задачи под прикрытием обеспечивающих сил. При этом разведчики или отходят в назначенные районы (пункты) рандеву или базирования или наводят на противника тактическую разведку.

112. Разведка должна быть непрерывной. Это достигается организацией и веденнем разведки как в мирное, так и в военное время, а также путем взаимодействия оперативной разведки с стратегической, наводящей оперативную и с тактической, наводимой оперативной.

Взаимодействие всех видов разведки и перерастание одного вида в другой является одной из основ разведки как постоянной, так и эпизодической.

113. Разведка должна быть достоверной. Это требует организации ее не как простого взаимодействия разведывательных сил, но как взаимного контроля разведывательных действий.

Для этого внутри одной операции или системы действий выполнение одной и той же задачи должно поручаться нескольким разведчикам так, чтобы обнаружение одного и того же объекта происходило несколько раз и, по возможности, различными методами, включая радиотехническую разведку и агентуру. Кроме того, с тою же целью должны изучаться все разведывательные данные и выводы из них, хотя бы они были получены из других районов (вне расположения изучаемого объекта).

Особо тщательной и немедленной проверке подлежат полученные только из одного источника сведения о резком изменении обстановки, требующем крупных оперативных мероприятий или изменений в начатых проведениях. Как принятие решения по таким сведениям, так и пренебрежение к полученным таким образом сведениям могут привести к непоправимым тяжелым последствиям.

Для избежания этого необходимо так организовать разведку, чтобы каждое сведение поступало не менее чем из двух источников.

В важных случаях необходима организация специальных контрольных или дополнительных разведывательных операций с целью проверить или дополнить полученные ранее сведения и получить надлежащую уверенность в знании обстановки.

114. Для обеспечения своевременности разведки необходим тщательный ее расчет по времени, начиная с подготовки разведчиков и кончая обработкой добытых разведывательных данных.

Рассчитанный таким образом промежуток времени, сравненный со сроком начала обеспечиваемой операции, позволит вычислить предельный момент начала разведывательной операции.

Однако время начала и выполнения разведки должно сообразоваться с конкретными условиями обстановки на театре (использование темного или светлого времени суток, условий погоды, слабых сторон оперативного режима противника). Поэтому, если имеется запас времени, разведка начинается значительно раньше допустимого предельного срока, а с началом операции осуществляется дополнительная и контрольная разведка, временной расчет которой основывается на сроках, близких к предельным.

115. Выполнение постоянной разведки должно носить систематический характер и театр или отдельные его участки должны просматриваться периодически, начиная от одного раза в сутки и кончая непрерывным наблюдением.

Как правило, такая разведка обычно имеет в своей основе расчет вероятности обнаружения противника на назначенном рубеже или в назначенном пункте, и, чем ближе базирование противника и чем он быстроходнее, тем большее число наблюдений этого рубежа требуется в сутки.

При двух наблюдениях (разведках) рубежа в сутки наиболее целесообразно одно наблюдение производить утром и другое вечером, при одном наблюдении вечером или утром.

116. Расчет разведки требует особо тщательного учета и экономного расхода оперативного напряжения разведывательных сил.

Выделяя силы для разведки, следует использовать их целеустремленно и там, где действительно могут быть добыты разведывательные данные, а не вести разведку всего театра «вообще». Одновременно необходимо всегда учитывать резерв на случай возможности воз-

никновения необходимости выделения разведывательных сил для разведки на новых направлениях или для усиления разведки на старых.

117. Планом разведки всегда должно быть определено кому и какими средствами разведка доносит результат наблюдения.

Для сокращения времени передачи частям, через промежуточные инстанции, в общем случае данные оперативной разведки даются непосредственно «по флоту».

В особых случаях, когда результат разведки не должен быть широко известен, донесение дается в адрес, указанный в плане (приказе).

118. Выбор средств и метода передачи должен исходить из:

быстроты передачи,
надежности,
скрытности.

Глава 2

Операции по уничтожению сил противника в море

119. Сущность операции заключается в нанесении удара по неприятельскому флоту, находящемуся в море, с целью его уничтожения или ослабления.

Если соотношение сил и обстановка на театре таковы, что задача по уничтожению флота противника в море не может быть выполнена в результате одной операции, то следует стремиться к уничтожению флота противника по частям.

120. Необходимым условием для выполнения операции по уничтожению сил противника в море является их выход в море, который может иметь место в следующих случаях:

1) противник выходит в море по своей инициативе для осуществления своих оперативных целей;

2) противник выходит в море для противодействия нашим действиям.

Если противник выходит из баз по своей инициативе, то задача облегчается связанностью противника определенными оперативными целями и усложняется трудностью предвидения подобного выхода и ограниченностью времени на подготовку и развертывание, особенно, если противнику удается осуществить свои действия скрытно и его оперативные намерения не ясны.

Поэтому необходимо стремиться использовать обстановку, когда противник часто повторяет какие-либо свои действия (обстрелы одного и того же пункта, крейсерство в определенном районе и т. п.), особенно если эта повторность не дает ему возможности менять и разнообразить формы своих действий.

Если противник выходит в море для противодействия нашей действительной (т. е. не демонстративной для его выманивания в море) операции, то задача уничтожения или ослабления вышедших в море сил должна быть соединена с задачей прикрытия и обеспечения проводимой операции, а при особой важности выполняемой операции подчинена их задачам.

Если для выполнения операции по уничтожению сил противника в море не может быть использована обстановка выхода противника со своими оперативными целями и если эту операцию нецелесообразно совмещать с выполнением других операций, могущих вызвать выход противника в море, то необходимо стремиться к созданию обстановки, побуждающей противника к выходу путем демонстраций.

121. Объекты для операции должны быть избраны такие, уничтожение которых действительно изменяет соотношение сил и подрывает возможность достижения противником своих задач.

122. Если задачей операции является уничтожение части флота противника, находящейся отдельно от флота противника, метод действий должен быть рассчитан на то, чтобы удержать данную группу противника

отдельно от остальных сил неприятельского флота, подвести ее под удары своего флота и уничтожить.

Если задачей является уничтожение части флота, находящейся в составе флота противника (в тактическом с ним взаимодействии), то метод действий должен быть рассчитан на то, чтобы оторвать и разъединить эту часть от всего флота противника, подвести ее под удары своего флота и уничтожить.

Как в том, так и в другом случае, а также в операциях против всего флота противника, отвлечение сил противника в намеченный район должно быть достигнуто оперативной демонстрацией (созданием соответствующей группировки сил), а если это окажется недостаточным, то демонстрация должна сопровождаться нападением на какие-либо важные объекты противника. В большинстве случаев для этого удобнее всего использовать операции против неприятельских береговых объектов или операции на неприятельских морских сообщениях. В некоторых случаях возможно заставить противника выйти из базы посредством мощных ударов по этой базе.

123. В операции могут быть использованы все роды сил флота, а также позиционные средства. Выбор сил, средств и распределение задач между ними должны наилучшим образом отвечать поставленным целям.

Силы, отвлекающие намеченные неприятельские объекты, должны быть достаточными, чтобы заставить противника выделить против них соответствующую группу сил для противодействия или преследования, кроме того они должны обладать достаточными маневренными качествами, чтобы избегать отрезывания и уходить от преследования.

Силы, наносящие удары, должны быть рассчитаны так, чтобы мощность ударов отвечала поставленным целям уничтожения намеченных объектов.

124. Разведка в подготовительный период операции должна установить точную дислокацию неприятельских

сил, в особенности оперативного режима в операционной зоне противника и порядка развертывания неприятельских сил.

С началом операции разведка должна обеспечить уверенность и дерзость действий выманивающих и завлекающих сил, а также внезапность и уверенность действий сил, наносящих удар. Для этого, кроме общего наблюдения за дислокацией и движением неприятельских сил на театре, должна быть организована систематическая специальная разведка за частью неприятельских сил, избранных в качестве объекта для уничтожения; к моменту нанесения удара эта разведка должна осуществить непрерывное и точное знание положения противника и продолжаться в процессе всей операции.

Это может быть достигнуто пространственным (глубоким) расположением разведывательных сил и средств, а в некоторых случаях использованием сил, выполняющих задачу навлечения, для задач непрерывного наблюдения за противником.

125. Развертывание и марш-маневры должны исходить из места и времени намеченных ударов и должны быть выполнены скрытно для тех сил, на которые возложены задачи отрезывания, окружения и нанесения ударов. Если районы нанесения ударов не могут быть заняты (скрытно) заблаговременно, то расчет развертывания и марш-маневров должен обеспечивать прибытие сил в эти районы в возможно короткие сроки. Развертывание и марш-маневры демонстрирующих сил (выманивающих) должны быть показаны противнику только на определенном рассчитанном этапе операции.

126. Предварительное обеспечение операции должно предусматривать с одной стороны подготовку районов нанесения ударов (постановку минных заграждений, подготовку артиллерийских позиций и т. д.), а с другой стороны ослабление и выматывание неприятельских сил, в первую очередь тех, которые могут помешать нашему развертыванию и главным силам. Должна быть безус-

ловно усилена противовоздушная, противолодочная и противоминная оборона в зоне предполагающихся действий, и в особенности в районе нанесения главного удара.

Если решено заставить противника выйти из базы посредством ударов по его базе, то боевые действия в период предварительного обеспечения должны быть рассчитаны с такой последовательностью и мощью, чтобы выматывание и потери противника либо поставили под угрозу сохранение боеспособности данной неприятельской группировки, либо ограничили ее оперативные возможности.

127. Непосредственное обеспечение операции обязательно во всех случаях, причем размеры и активность его должны сообразоваться с обстановкой. Оно должно быть рассчитано так, чтобы сковать или задержать неприятельские силы, лишив их возможности своевременно притти на поддержку или прикрыть ту часть флота, которая подвергается уничтожению. Для этой цели должны быть развернуты специальные отряды прикрытия (из подводных, надводных, воздушных сил) и выставлены минные заграждения на угрожающих направлениях. Могут быть также использованы демонстративные действия. Если сил достаточно, то все прикрывающие отряды, а также силы, выполняющие демонстрацию или непосредственное уничтожение противника, должны обеспечиваться поддержкой, которая должна располагаться так, чтобы иметь достаточную свободу маневра по всем важнейшим направлениям.

Особое внимание должно быть обращено на поддержку и прикрытие действий передового (навлекающего и разведывающего) отряда.

128. Непосредственное выполнение задачи достигается нанесением решительного удара по намеченным для уничтожения объектам. При этом действия могут носить характер одного мощного удара на относительно ограниченном пространстве или ряда последова-

тельных ударов, перерастающих в непрерывное воздействие и постепенно ослабляющих противника. Выбор того или иного метода действия зависит от состава неприятельских сил, подлежащих уничтожению, и своих возможностей развить соответствующую мощность ударов, а также от географических условий. Если наши силы располагают достаточными возможностями для развития одного мощного удара, то следует предпочесть первый способ (один удар), обеспечив успех надежной разведкой, внезапностью и смелостью действий.

Последовательные удары (распределенные на большом пространстве) целесообразно применять против превосходящих сил противника, используя для этого, главным образом, подводные лодки и силы, легко и быстро могущие перезаряжаться.

129. Свертывание должно происходить по мере выполнения задачи, в порядке последовательного отхода, сначала демонстрировавших и наиболее выдвинутых и находящихся под угрозой сил, а затем основных сил.

130. Особенности организации командования и управления операцией по уничтожению части неприятельского флота в море заключается в установлении правильного и надежного взаимодействия развернутых демонстрирующих, навлекающих, разведывающих, ударных и сковывающих групп. Должно быть твердо установлено, по кому и как координируются действия.

В плане операции должна быть предусмотрена возможность немедленного прекращения операции или соответствующего переразвертывания сил в случае изменения обстановки.

Глава 3

Операции против береговых объектов

131. Сущность операции заключается в нанесении удара по береговым сооружениям (базам, портам, батареям, постам службы наблюдения и связи, маякам

и т. п.) или по силам, находящимся в базе, с целью нарушения условий, обеспечивающих оперативную деятельность противника или уничтожения его сил и средств.

В последнем случае операции против береговых объектов являются звеньями в системе последовательных действий по уничтожению флота противника.

Операции против неприятельских береговых объектов являются одним из методов перенесения войны на неприятельскую территорию. Это делает их очень чувствительными для противника, вследствие чего они могут быть с успехом использованы для оперативных демонстраций.

132. Особенности методов действий в операциях против береговых объектов многообразны, и при выполнении этих операций должны сообразоваться с задачами, которые могут быть поставлены. Основными задачами могут являться:

1) занятие базы (защищенного пункта или района) и уничтожение или захват находящихся там боевых кораблей противника, его авиации, укреплений, вспомогательных кораблей, сооружений и запасов;

2) уничтожение находящихся в базе боевых сил или других важных объектов (боевых средств, вспомогательных сооружений, транспортов, запасов и т. п.);

3) создание для противника затруднений в использовании базы;

4) уничтожение отдельных береговых объектов, с целью нарушения оперативного режима противника в его операционной зоне или с целью расстройства его системы связи или навигационного обеспечения.

133. Во всех случаях операциям против береговых объектов свойственны следующие особенности:

1) каждая операция имеет неподвижный объект, обладающий постоянными свойствами, что облегчает и конкретизирует расчеты и действия;

2) каждая операция связана с проникновением в глубину операционной зоны противника, что требует особого

внимания при расчетах и подготовке операции и особой дерзости и решительности в действиях.

134. Среди операций против неприятельских береговых объектов особо важное значение имеют операции против баз, успешное выполнение которых приводит с одной стороны к стеснению развертывания и оперативной деятельности противника, а с другой соответственно облегчает свободу своих действий. В зависимости от оперативного значения базы или тех сил и средств, которые могут быть в ней уничтожены (захвачены), занятие или уничтожение неприятельской базы может оказать непосредственное влияние на ход операций или в данном районе театра или на всем данном морском театре или даже на ход всей войны.

В частных случаях воздействие на неприятельскую базу должно предприниматься в целях создания помехи приходу в базу с моря или выходу из базы в море неприятельских кораблей или, наоборот, в целях принуждения противника выйти из базы в море (переменить место базирования), а также в целях нарушения неприятельских морских коммуникаций.

Частным видом операций по уничтожению неприятельских сил в базе или базовых сооружений являются операции против неприятельских аэродромов.

135. Осуществление действий против береговых объектов должно происходить на основе силы, скорости или скрытности.

Сила должна использоваться в тех случаях, когда операция против берегового объекта имеет решительный характер и не может быть достигнута простым набегом. В этом случае сущность действий заключается в последовательном приближении к объекту (и, если требуется, в окружении его) с установлением на более или менее продолжительный период в соответствующем районе театра, выгодного для нас оперативного режима, т. е. операция выливается в систему блокадных действий и нападения на объект с моря, с воздуха и с суши или осады.

Скорость и скрытность должны применяться в случае возможности решения задачи набегом (налетом) или системой последовательных набеговых операций.

В зависимости от обстановки может и должна быть использована комбинация методов действий.

Блокадные действия и нападение на объект с моря, с воздуха и с суши свойственны операциям, имеющим задачей занятие базы (защищенного пункта или района); набеги (налеты) свойственны операциям, имеющим более ограниченные задачи.

Основные требования к плану операции, имеющей задачей захват базы или укрепленного района

136. Операция представляет собой наиболее сложный вид операции против береговых объектов, так как в большинстве случаев должна быть установлена блокада базы (защищаемого района), сопряженная с рядом частных операций (на морских сообщениях, десантными, заградительными и др.), с огневыми ударами с моря и с воздуха, с наступательными действиями сухопутных войск и с подавлением ВВС противника. Операция должна носить решительный характер и требует высокого напряжения от всех сил, участвующих в ней.

Чтобы избежать затяжных действий, необходимо применять наиболее сильные формы и методы воздействия. Воздействие будет самым сильным тогда, когда наряду с действиями с моря и с воздуха удается перерезать сухопутные коммуникации объекта.

137. В операции должны быть использованы, не считая специально выделенных воздушных и сухопутных сил, все роды сил флота, а также позиционные средства. Непосредственно против неприятельской базы и сил, находящихся в ней, должны быть использованы надводные, подводные и воздушные силы. Количество и качество сил должно исходить из характера тех

частных операций и блокадных действий, которые являются составными частями общего плана операции. Количество и состав сил могут даже меняться в ту или другую сторону, в зависимости от этого плана, характера сил и деятельности противника и плана других операций, но в каждый момент операции силы, действующие против базы или защищаемого района, должны быть достаточными, чтобы обеспечить устойчивость войск, ведущих наступление (или осаду). Если операция носит затяжной характер, то особое внимание командования должно быть обращено на расчет напряжения сил, так, чтобы к решительному моменту наступления (общему штурму) оказалось достаточное количество вполне боеспособных сил, т. е. должны быть предусмотрены резервы.

138. Разведка в подготовительный период должна дать все исходные данные для расчета действий непосредственно против базы (защищенного района), а также для выполнения первых частных операций. Если сухопутные силы не включают объект в зону деятельности своей разведки, необходимо в плане разведки учитывать вопросы, интересующие сухопутное командование. Во всех случаях необходимо установить полное взаимодействие разведок. В дальнейшем разведка должна обеспечивать последующие частные операции и действия, сохраняя тесное взаимодействие с сухопутной разведкой. При этом должно быть обращено особое внимание на то, чтобы следить за устойчивостью противника, нащупывая слабые стороны его обороны и политико-морального состояния и стремясь определить критический момент, который может быть использован для нанесения решительного удара. Одновременно разведка должна предупреждать о контр-операциях неприятельского флота, направленных на срыв нашей операции (частных операций) или рассчитанных на прорыв блокады.

139. Развертывание и марш-маневр должны вытекать из характера и последовательности частных операций и действий. Первоначальные развертывание и марш-маневры

необходимо производить скрытно, чтобы внезапностью появления в операционной зоне противника привести его в замешательство и тем облегчить установление блокады и высадку войск. Последующие переразвертывания и марш-маневры, по крайней мере в известной части, должны быть скрытными, чтобы не обнаруживать противнику схемы операции.

140. Предварительное обеспечение операции должно предусматривать ослабление неприятельских сил, могущих сказать помеху нашему развертыванию и последующим частным операциям. Удары могут быть направлены против сил, находящихся в базах и на аэродромах. Кроме того ударам должны подвергнуться важнейшие средства внутри базы, уничтожение или повреждение которых может подорвать обороноспособность противника (как например — узлы связи, крупные склады, форты, мосты и т. п.), а также подъездные пути, если возникает опасность подвоза подкреплений. Постольку поскольку операция по захвату базы выполняется совместно с сухопутными силами, план предварительных ударов должен быть составлен совместно с сухопутным командованием, и в нанесении ударов должны принимать участие сухопутные силы (авиация).

141. Непосредственное обеспечение операции с моря и воздуха обязательно во всех случаях, в виде развертывания отрядов прикрытия на угрожающих направлениях, а также поддержки, обеспечивающей устойчивость блокадных действий и наступательных (осадных) действий войск. Могут быть также использованы демонстративные действия в других районах театра для отвлечения внимания и сил противника.

142. Выполнение задачи должно происходить в порядке комбинирования частных параллельных и последовательных операций (подавление ВВС и ПВО, обложение, осада и блокада, штурм) с моря, с суши, с воздуха, полностью увязанных между собой и направленных на уничтожение его сил и на общее выматывание моральной

ных и технических ресурсов противника, обороняющих базу, на уничтожение и захват его опорных пунктов, рубежей и центров сопротивления. При этом надо стремиться нанести решительный удар по главному центру базы, чтобы лишить противника боепитания, снабжения и резервов, а также, чтобы нарушить систему оперативного и боевого управления. Захват центра базы достаточными силами позволяет изолировать друг от друга, а затем ликвидировать сектора обороны по частям и захватить корабли. Если захват центра базы невозможен или не может быть достигнут сразу, то следует стремиться к систематическому поражению его и мест стоянок кораблей артиллерийским огнем (больших кораблей и осадной артиллерии) и бомбометанием с воздуха.

143. Свертывание (переразвертывание) операции, в зависимости от характера действий и их результатов, должно протекать последовательно, предусматривая или освоение захваченного объекта с установлением мер по обороне базы и соответствующего оперативного режима в прилегающем районе моря и с постепенным освобождением морских и сухопутных сил для последующих операций или снятие осады и блокады с возвращением войск и флота в исходное или вновь назначенное положение. В случае необходимости обратной перевозки войск, блокадные действия и действия оперативного прикрытия должны прекращаться только после окончания перевозки.

144. Особенности организации командования и управления операцией по захвату неприятельской базы или укреплению района, помимо особенностей, свойственных частным операциям, являющимся составными частями операции в целом (см. указания в соответствующих главах), заключаются в необходимости иметь единый план действий всех родов сил, выполняющих операцию, в установлении правильного оперативного и тактического взаимодействия этих сил; причем все подразделения бое-

вого порядка, развернутого против базы (защищаемого района противника), должны быть проникнуты волей к решительным действиям с тем, чтобы довести задачу до конца и захватить неприятельский объект. Все это требует единого командования, в подчинение которого должны поступать все силы, выделенные для операции. Если командующим операцией назначен сухопутный командир, то ему в помощь должен быть назначен помощник командующего по морской части и наоборот: в помощь морскому командованию должен быть назначен помощник командующего операцией по сухопутной части.

Основные требования к планам операций, имеющих задачами: уничтожение сил противника или других объектов, находящихся в базе, затруднение в использовании базы противником, уничтожение отдельных береговых объектов

145. Каждая из операций представляет собою одну атаку или серию атак и ударов, производящихся с моря или с воздуха или комбинированных. Цели, а следовательно и размах операции, могут быть сужены постановкой задачи уничтожить или повредить не все, но отдельные объекты, которые желательно устранить. Простейшей формой операции является отдельный набег (налет); сложной формой — система последовательных ударов с моря и с воздуха. Последняя должна быть применяема, когда живучесть объектов такова, что уничтожения или достаточно серьезного повреждения их нельзя достигнуть одним ударом.

При этом методы решения задачи по уничтожению сил и средств противника, находящихся в базе, не будут отличаться от методов решения задачи по затруднению базирования. В большинстве случаев решение задачи по

затруднению для противника базирования на данную базу (или систему баз) потребует системы последовательных ударов, создающих постоянную угрозу объектам, находящимся в базе, истощающих его силы и разрушающих средства, обеспечивающие базирование (доки, склады, мастерские и проч.).

146. В операциях против береговых объектов могут быть использованы надводные и подводные корабли и авиация, действующие как раздельно, так и во взаимодействии.

Особенное значение в этих операциях имеет авиация, свойства которой позволяют более быстро преодолевать оборону и проникать в глубину операционной зоны противника.

Надводные корабли должны поражать укрепления и сооружения противника артиллерийским огнем и наносить удары на подходах к базе.

Подводные лодки используются для ударов на подходах к базам, а также для проникновения вглубь стоянки противника.

Торпедные катера должны наносить торпедные удары, прорываясь при поддержке надводных сил и авиации на рейды и в гавани.

Для уверенного уничтожения береговой артиллерии противника должны использоваться тактические десанты.

Если избран набеговый метод действий, то силы, производящие набег, должны быть выбраны такие, которые могут по возможности скрытно или внезапно проникнуть в глубину операционной зоны противника. В общем случае, такими силами являются скоростные, т. е. авиация и легкие силы флота. В частном случае, если для выполнения задачи не требуется мощного артиллерийского удара, могут быть использованы подводные лодки.

147. Разведка в подготовительный период должна дать все данные, характеризующие расположение и состояние подлежащих уничтожению объектов, и необхо-

димые как для расчета ударов, так и для ориентировки сил, выполняющих удары. Кроме того, для обеспечения проникновения в глубину операционной зоны противника, разведка должна тщательно изучить оперативный режим на театре и, в особенности, в районе выполнения операции. Во всех случаях необходимости последующего поражения береговых объектов (базы, батареи, береговые сооружения) особую роль играет предварительная фоторазведка, которая обязательна для реальной подготовки к операции и обеспечения ее успеха. В процессе операции и после нее фоторазведка позволит проверить результаты своих действий. В ходе операции надлежит непрерывно следить за передвижением неприятельских сил в целях своевременного уклонения набеговых сил или их прикрытия.

148. Развертывание и марш-маневры должны быть выполнены, по возможности, скрытно, чтобы не вызвать у противника преждевременных подозрений и тревоги и не дать ему возможности подготовиться к обороне или контр-операцией сорвать нашу операцию, в то же время они должны быть рассчитаны, исходя из выбора времени нападения на базу или иной объект (см. ниже — выполнение задачи). Так как скрытность достижима не всегда, а иногда даже придется сознательно отказываться от соблюдения ее, то развертывание и марш-маневры должны предусматривать кратчайшие сроки вывода набеговых сил к их объектам, причем марш-маневры должны выводить силы на выгодный румб по отношению к назначенным объектам (в целях удобства распознавания, нанесения удара и безопасных приближения и отхода).

149. Предварительное обеспечение операции должно предусматривать ослабление неприятельских сил и нейтрализацию его средств, способных помешать выполнению операции, но при этом должны быть приняты все меры к тому, чтобы не обнаружить противнику направление и объекты намеченных ударов.

Если позволяет обстановка и напряжение сил, в меры предварительного обеспечения должна быть включена демонстративная разведка и операция, отвлекающая внимание противника в другом, выгодном для нас направлении.

150. Непосредственное обеспечение операции является обязательным во всех случаях, причем размеры и активность его должны сообразоваться с обстановкой, учитывая выполнение следующих задач: непосредственное подавление сил и средств неприятельской обороны; отвлечение внимания неприятельских главных сил и резервов и лишение их возможности прибыть во-время. Силы, участвующие в непосредственном обеспечении, должны своевременно уничтожать, подавлять или отражать противника, угрожающего отрезыванием или окружением. Для этого должны быть выделены силы поддержки, которые должны находиться в таком удалении, чтобы обеспечивался безопасный отрыв ударной группы от противника и выход из глубины опасной зоны (выход из возможного охвата или окружения). Если силы поддержки не обеспечивают устойчивости операции, то должно быть организовано оперативное прикрытие в виде отрядов прикрытия (надводных, подводных и воздушных) и постановки активных минных заграждений.

Подводные лодки и минные заграждения целесообразно заранее располагать на выходах из баз противника, а также на его вероятных путях развертывания и преследования.

Непосредственное охранение набеговых сил, в виде включения в состав набеговых отрядов специальных охранных кораблей и самолетов, должно организовываться при наличии в составе набеговых сил больших кораблей, а также в обстановке сильной противовоздушной (авиазенитной) обороны противника или угрозы для набеговых сил с воздуха.

151. Выполнение задачи достигается нанесением одного удара или нескольких взаимосвязанных ударов по намеченным объектам; при этом должно быть выбрано наиболее выгодное для нас время нападения и рассчитано, на какое время необходимо вывести из строя назначенные объекты или на какой срок необходимо затруднить противника в использовании базы (системы баз).

Нападение на береговые объекты следует, в большинстве случаев, производить или утром или вечером. Утреннее нападение имеет преимуществом внезапность удара, так как темное время суток используется для скрытного марш-маневра, однако отрыв от противника и отход в данном случае лишаются естественного прикрытия темнотой, вследствие чего утреннее нападение может быть рекомендовано в том случае, если нападающие силы превосходят противника по силе или скорости. Вечернее нападение имеет недостатком нескрытый подход, но преимуществами являются: возможность более надежной разведки при подходе и выполнении задачи, а главное — скрытного отхода, вследствие чего вечернее нападение может быть рекомендовано в том случае, если нападающие силы слабее противника по силе или скорости.

При систематическом воздействии на неприятельскую базу нападения (в особенности воздушные) должны производиться в разное время суток и с разных направлений.

Характер и мощность ударов должны вытекать из живучести объектов и поставленных задач (уничтожение или повреждение). Результат ударов обязательно должен проверяться данными разведки.

Общий характер действий при выполнении задачи должен быть стремительным, смелым и дерзким.

152. Свертывание операции должно происходить сразу по выполнении главной задачи и под прикрытием обеспечивающих сил (см. также указания в ст. 129 главы 2

о свертывании операции по уничтожению неприятельского флота в море).

В момент отрыва и выхода из глубины неприятельской операционной зоны набеговых сил целесообразно развивать удары воздушных сил по преследующим или осуществляющим помеху силам противника, а также с целью завершить уничтожение поврежденных корабельным огнем неприятельских кораблей. Отходящие набеговые силы не должны ввязываться в решительный бой. Напротив они должны как можно скорее отрываться от противника и выходить из глубины его расположения, если им не была поставлена задача наведения преследующего неприятеля на свои главные силы.

153. Особенности организации и управления операцией заключаются в установлении правильного и надежного взаимодействия набеговых, прикрывающих и поддерживающих сил, по цели, времени и месту. Должно быть твердо установлено, по кому и как должны координироваться действия, в особенности при осуществлении нескольких параллельных операций.

Операция должна быть строго рассчитана по месту и времени ударов. Особое внимание должно быть уделено тому, чтобы расчет переходов и маневров набеговых сил исключал приближение их к путям и позициям развернутых или развертывающихся своих подводных лодок и к выставленным или выставляющимся минным заграждениям.

В плане операции должна быть предусмотрена возможность немедленного отхода или соответствующего переразвертывания сил на случай изменения обстановки в неблагоприятную сторону.

154. Особым видом операции против береговых объектов является закупорочная операция, сущность которой заключается в закупорке фарватеров, ведущих в базу, посредством затопления кораблей-блокировщиков, для создания более или менее устойчивой помехи противнику в использовании базы.

Планирование и выполнение операции в общем случае происходит по методам, указанным в ст. 145—153, но с учетом большей сложности операции в отношении ее подготовки и организации, так как в данном случае требуется организация ряда групп и отрядов специального назначения, тактическое взаимодействие которых обеспечило бы проникновение вплотную к базе противника.

Операция в целом и отдельные наиболее ответственные ее этапы должны быть построены на основе исключительной скрытности подготовки, внезапности и смелости действий. Поэтому операция должна выполняться в темное время суток.

При подготовке операции должно быть обращено особое внимание на тщательность изучения неприятельской базы и оперативного режима в районе операции с тем, чтобы все участники операции имели полную уверенность в своих действиях (с учетом ночной обстановки).

Организация сил, участвующих в операции, должна предусматривать создание следующих групп, выполняющих каждая свою задачу:

1) закупорочной группы, состоящей из кораблей-блокировщиков с охранением и средствами для спасения личного состава блокировщиков по выполнении ими задачи;

2) группы подавления обороны противника, состоящей из надводных кораблей, тяжелой и легкой бомбардировочной авиации (при благоприятных к тому условиях и штурмовой);

3) групп специального назначения — дымзавесчики, тральщики, гидрографические суда, а если необходимо, то десантная или подрывная;

4) групп прикрытия (дальней и ближней).

Глава 4

Операции на морских сообщениях и блокада

155. Сущность операций на неприятельских морских сообщениях заключается в нарушении коммуникаций противника через море, посредством захвата или уничтожения его транспортов и тех нейтральных, которые его обслуживают, а также в уничтожении неприятельских боевых кораблей на этих сообщениях.

156. Операции на морских сообщениях могут выполняться:

1) против неприятельской морской торговли;

2) против неприятельских войсковых перевозок или оперативного снабжения войск;

3) против неприятельских боевых кораблей.

Операции на неприятельских морских сообщениях могут принимать формы: блокады (систематических повседневных блокадных действий) или отдельных (эпизодических или систематических) операций на морских сообщениях или комбинации того и другого.

Блокада есть высшая форма борьбы за коммуникации и является совокупностью действий флота, направленных к экономической и военной изоляции объекта (страны или ее части) от внешнего мира. Она находит свое выражение в прекращении морской торговли противника или в недопущении неприятельского флота к выходу в море, принуждая его оставаться в базе или ограничить свободу его маневра.

Одновременно успешная блокада обеспечивает свободу маневра наших сил.

В зависимости от использующихся средств, операции на неприятельских морских сообщениях могут выливаться в «подводную войну» и «минную войну».

157. Операции против морской торговли имеют задачей подрыв общей экономической мощи противника (а следовательно и военной мощи) посредством нарушения или прекращения его снабжения через море необхо-

димым сырьем, продовольственными и топливными ресурсами и техникой.

Операции против морской торговли должны иметь во всех случаях большой масштаб и требуют для своего осуществления значительных сил и средств, так как сколько-нибудь серьезное нарушение снабжения противника морем может быть осуществлено лишь при условии непрерывного воздействия на морские перевозки, перерастающего в блокаду.

Операции против войсковых перевозок или оперативного снабжения войск имеют задачей нарушение или прекращение питания противника боеприпасами, людьми и предметами войскового хозяйственного снабжения. Операции этого рода обычно направлены против войск и частей флота, действующих на прибрежном участке морского театра или переброшенных противником морем на театр военных действий, и могут иметь крупное значение, являясь обычно обеспечением больших операций (и целого оперативного периода) на сухопутном фронте и при длительности оперативного периода перерастают в блокаду.

Операции против боевых кораблей имеют задачей стеснить развертывание и марш-маневры боевых сил противника и также могут перерастать в блокаду при длительном и настойчивом их проведении.

158. Связь операций на морских сообщениях с обстановкой на сухопутных фронтах заключается в возможности перерастания операций на морских путях в операции на сухопутных коммуникациях, т. е. в непосредственном продолжении воздействия на противника в его базах, в портах, в узлах сухопутных путей и на приморских дорогах (посредством корабельного артиллерийского огня, бомбардировочных действий морской и сухопутной авиации, высадки диверсионных десантов).

159. Операции на неприятельских морских сообщениях должны проводиться на основе соблюдения соответствующих положений Международного призового

права. Однако, в случае нарушения противником или нейтральными государствами этих положений, возможно то или иное отступление от этих правил и даже осуществление «неограниченной войны», но лишь с разрешения правительства Союза ССР.

Для обеспечения безопасности торгового мореплавания требуется официальное объявление «военных зон»:

а) при объявлении блокады неприятельского побережья, или участка побережья, или определенных пунктов побережья (баз и портов)—зоны блокады;

б) при объявлении войны против морской торговли противника—зон «ограниченной» и «неограниченной» войны.

Зоны определяются Главным Морским штабом и по представлению Народного Комиссара объявляются Правительством.

Основные требования к плану блокадных действий

160. Блокадные действия (морская блокада) должны представлять собой ряд специальных операций и систематических боевых действий, согласованно проводимых на всем данном морском театре или на определенном его участке, с целью пресечения попытки противника активно действовать в море или пользоваться морскими сообщениями.

161. Состав блокирующих сил и средств должен сообразоваться с обстановкой, в которой предполагается осуществление блокады, и в частности с силами и средствами противника, с системой базирования его сил, его главнейших морских сообщений и оборудованием его операционной зоны. Блокадные действия должны строиться на основе комбинированного использования маневренных сил и позиционных средств.

162. Блокадные действия должны органически быть связаны с борьбой за превосходство в воздухе в районе

блокадной зоны, без чего в современных условиях успешная блокада затруднена.

Надводные корабли должны быть использованы для крейсерской, дозорной и патрульной служб в целях наблюдения за морскими путями, ведущими к блокируемому объекту, контролирования движения торговых судов, охоты за подводными лодками и блокадопрорывателями для ударов по береговым объектам.

Подводные лодки должны быть использованы на выходах из баз противника и на вероятных путях его движения для разведки и для операций против морских перевозок.

Морская авиация должна быть использована для разведки баз, портов и обстановки в блокируемой зоне для борьбы с воздушными силами противника, а также для ударных действий совместно с надводными и подводными силами и самостоятельно против транспортов и береговых объектов.

В блокадных действиях должны быть широко использованы активные минные постановки, а также мины и противолодочные сети для создания опорных рубежей для своих дозоров и патрулей и для воспрепятственного плавания противника.

В блокадных действиях могут быть использованы также блокировщики и брандеры: первые—для закупорки неприятельских баз и портов (посредством затопления в узкостях и на фарватерах), вторые—для обеспечения операций против неприятельских береговых объектов (для поджигательных и взрывных действий).

163. Особенностью блокадной операции является ее длительность. Поэтому до установления блокады необходимо подсчитать и накопить силы и резервы так, чтобы суметь поддерживать напряжение блокадных сил и средств на все время намечаемой блокады.

Кроме того блокадные операции требуют от личного состава и техники большой выносливости и надежности,

так как блокада должна быть действительной днем, ночью и в любую погоду.

164. Задачей разведки является установление дислокации противника, его оперативного режима, трасс морских путей, их связи с сухопутными коммуникациями, вскрытие оперативных намерений противника. Специальной задачей разведки должно явиться установление маршрутов отдельных транспортов противника и обнаружение этих транспортов в портах, в том числе нейтральных, а также общее состояние с ресурсами в стране и эффективность блокады для различных групп населения и категорий товаров (для выполнения последней задачи используются агентурные средства).

165. Развертывание блокадных сил должно предусматривать организацию вокруг блокируемого объекта ряда блокадных линий, из которых самая дальняя от противника будет поддерживаться, в основном, надводными силами, более близкие—подводными, самые близкие—минами, и вся блокадная зона перекрываться нашей авиацией до пределов ее оперативного радиуса. Наконец, в некоторых случаях могут быть применены противолодочные сети и непосредственная закупорка посредством затопления блокировщиков. Такой метод способствует не только большему стеснению неприятеля, но и более глубокому расположению наших сил.

Блокадные линии должны быть обеспечены силами поддержки, расположенными в таком удалении от них, чтобы обеспечивалась оперативная и тактическая устойчивость блокадных сил. При выполнении блокадных действий в ограниченных районах театра, когда неприятельский флот (или часть его) сохраняет свободу действий, должно быть создано специальное оперативное прикрытие из главных сил флота и из авиации.

Как правило, на блокадных линиях следует располагать только такое количество сил, которое достаточно для задержания транспортов, для парализования действий

отдельных кораблей и для наблюдения за блокадной линией, применяя метод открытой блокады и имея основные блокирующие силы в соответствующей готовности к выходу в море, по мере надобности.

В отдельных случаях при незначительности блокируемых сил или, как временное мероприятие, допустимо применение метода закрытой блокады с нахождением на линии блокады сил, достаточных для воспрепятствования прорыва блокады противником всеми находящимися в его распоряжении силами.

166. Свертывание блокадных действий должно осуществляться постепенно, в порядке, указанном в ст. 129.

167. Особенности организации командования и управления блокадными действиями и операциями заключаются в установлении правильной непрерывной системы действий и взаимодействия всех блокадных дозоров, патрулей, барражей и сил поддержки. Должно быть твердо установлено, по кому и как должны координироваться действия, в особенности при встречных столкновениях с противником.

Должно быть обеспечено единство руководства всей блокадной системой на данном направлении.

Блокада, не требующая для своего выполнения всего флота, и являющаяся обеспечивающим мероприятием другой операции, организуется и выполняется флагманом соответствующего маневренного соединения. В случаях блокады, осуществляемой флотом, все руководство централизуется к командованию флотом. Дозоры, патрули, силы поддержки во всех случаях должны иметь своих командиров, подчиняющихся непосредственно командующему блокадными действиями. Выполнение частных операций поручается специально выделенным для этих случаев соединениям.

При организации и выполнении блокадных действий, в особенности сопряженных с операциями на морских сообщениях, необходимо назначение четко обозначенных

районов и разграничительных линий, исключающих столкновение своих сил.

Блокирующие силы должны принимать все меры к маскировке своей дислокации (в базах, на линиях блокадных дозоров и в барражах) и в частности, не выдавать себя радиотелеграфированием, подводной звуковой сигнализацией и световыми сигналами, чтобы не облегчить противнику выслеживание блокирующих сил, прорыв блокады и проведение операций внутри блокируемой зоны. С этой целью сами блокадные линии должны перемещаться непериодически, чтобы противник не мог расшифровать всю систему блокады.

168. Особенности планирования и расчетов блокадных действий заключаются в расчете системы блокадных линий и степени насыщения их блокадными средствами и силами, системе расположения сил поддержки, установлении взаимодействия между дозорами, патрулями и силами поддержки; причем расчет должен отражать длительность этой операции.

Для этого необходимо:

1) установить объект и цель блокады;

2) установить и оценить дислокацию сил противника на театре, в пределах намеченной для блокады зоны и за ее пределами, определить возможные направления действий этих сил;

3) установить возможные методы и средства действий противника, в частности, против блокадных сил и для прорыва блокады;

4) установить возможную продолжительность блокадной операции в зависимости от задач;

5) установить наши возможности, силы и средства в операции, учитывая возможную ее продолжительность и необходимость решения параллельно и других задач с тем, чтобы не выйти за пределы допустимого напряжения сил;

6) установить порядок смены дозорных сил для поддержания непрерывности блокады.

При производстве расчетов необходимо обратить внимание на:

1) расчет расположения дозоров, патрулей надводных кораблей; установить способы действия в случае появления противника на своем участке и на участках других дозоров и патрулей; установить способы осмотра торговых судов; установить время и способ смены; разработать организацию связи;

2) расчет расположения сил поддержки надводных кораблей; установить, если требуется, разграничительные линии; установить способы действия в случае появления противника; разработать организацию связи; проверить наличие оперативного резерва надводных кораблей и отвечает ли этот резерв продолжительности и темпам возможных операций и непредвиденным случаям активных действий со стороны противника;

3) расчет возможного использования подводных лодок (подсчитать необходимую сменность лодок); установить способы действия и смены лодок; установить способы обеспечения выхода лодок для действий в море и их возвращения в базы; разработать организацию связи; проверить наличие оперативного резерва и его соответствие возможным потребностям;

4) маскировку, изменением блокадных линий.

Основные требования к плану эпизодической операции на морских сообщениях противника

169. В операциях против боевых кораблей должны быть использованы, в основном, методы операций по уничтожению неприятельского флота в море (см. гл. 2). В операциях против войсковых перевозок и оперативного снабжения войск, а также против морской торговли, должны быть использованы, в основном, или методы операций по уничтожению неприятельского флота в море (если противник защищает свои коммуникации специально

выделенными силами или развертыванием флота, в частности, когда он прибегает к системе конвоев) или метод крейсерской, патрульной, дозорной и позиционной службы (в том случае, когда перевозки не имеют специального прикрытия и совершаются в порядке обычного торгового мореплавания), а также методы операций против береговых объектов (баз и портов) и активные минные постановки (см. гл. 3 и 6).

170. Состав сил и средств должен сообразовываться с формами и методами, которых решено придерживаться в операции.

При недостатке надводных сил подводные лодки и авиация должны найти наиболее широкое применение.

171. Разведка должна сосредоточить свое внимание на определении трасс морских перевозок (переходов боевых кораблей). В остальном, в отношении разведки, полностью применимы указания ст. 164.

172. Развертывание и марш-маневры должны осуществляться в соответствии с указаниями статей 125, 148 и 165.

173. Предварительное и непосредственное обеспечение операции должно быть создано посредством ударов по неприятельским силам, которые могут осуществить помеху операции (в частности по силам и средствам противолодочной обороны), и посредством развертывания специальных отрядов прикрытия и поддержки.

Непосредственное охранение выполняющих операцию сил организуется в зависимости от их состава и возможного противодействия противника.

174. Выполнение задачи должно носить характер внезапности. Нападение должно быть рассчитано по месту и времени так, чтобы противник не имел бы возможности подоспеть с поддержкой, чтобы объекты, подвергшиеся нападению, не имели бы шансов на спасение под прикрытием темноты или местности. Наоборот, факторы места и времени должны быть использованы для собственной маскировки. Действия против конвоев должны

строиться на основе выслеживания объекта и набеговой тактики.

Действия надводных крейсеров должны обеспечиваться:

1) систематической переменой районов действия (но не в строгой географической последовательности и не через одинаковые промежутки времени);

2) специальным расчетом отрыва от противника (пути и районы отхода);

3) в случае надобности (на океанских театрах), специально организованной системой материально-технического обеспечения (посредством секретных маневренных баз, торговых транспортов и т. п.);

4) в случае надобности (на океанских театрах, при совместных действиях групп крейсеров) специально организованной системой рандеву (предусматривающей запасные пункты и сроки).

175. Свертывание в общем случае должно происходить в порядке, указанном в ст. 129. При угрозе противника возвращению действовавших на коммуникациях сил, необходима организация специальных действий по обеспечению их возвращения (развертывание прикрытия, демонстрации, отвлекающие противника от возвращающихся сил).

176. Особенности организации командования и управления операцией заключаются в централизации управления всеми силами, действующими на коммуникациях на данном направлении. Общее руководство операциями на морских сообщениях должно замыкаться на командование флотом, но выполнение отдельных частных операций, как-то: вывод и обратный ввод сил, нападения на конвои и отдельные объекты, заградительные операции, должны поручаться соответствующим флагманам или старшим командирам, а в крейсерских операциях даже отдельным командирам кораблей.

Операции сил, действующих на коммуникациях, должны быть согласованы с операциями сухопутной и морской

авиации, действующей по глубоким тылам противника.

Особое внимание должно быть уделено организации систематической, надежной, но вместе с тем и скрытной связи с боевыми единицами и соединениями, находящимися в долговременном отрыве от своих сил, в крейсерстве и на позициях.

177. Особенности планирования и расчетов операции в общем виде заключаются в следующем:

1) прежде всего необходимо установить существовавшие в предшествующий оперативный период и известные по данным разведки дневные и ночные трассы морских путей противника и напряжение на них; оценить на этой основе и в соответствии с возможными задачами противника, по каким трассам могут происходить неприятельские перевозки на ближайший оперативный период, установив связь возможных морских путей с сухопутными коммуникациями противника;

2) выяснить возможные изменения трасс путей, которые могут произойти в процессе операции;

3) установить, какое содержание перевозок является для противника особенно ценным (топливо, руда, продовольственные грузы или войсковые пополнения);

4) установить возможные методы и средства прикрытия противником его коммуникаций и непосредственной защиты перевозок;

5) подсчитать возможную продолжительность операции в зависимости от того, когда ее результаты начнут сказываться (на фронте или в стране);

6) установить наши возможности, силы и средства в операции, учитывая возможную ее продолжительность и необходимость решения параллельно и других задач с тем, чтобы не выйти за пределы допустимого напряжения сил.

178. При длительности войны как при систематической блокаде, так и при эпизодических операциях на сообщениях, надо помнить, что обстановка меняется; про-

тивник будет маневрировать трассами, изменять методы обеспечения, даже состав главнейших грузов может меняться, на что надо своевременно реагировать, чтобы нанести противнику максимальный ущерб. Это должна обеспечить хорошая разведка.

179. Каждый выход отдельного корабля, соединения (вылет самолетов), даже для эпизодического удара, должен служить разведкой для расчета последующих действий.

Глава 5

Операции по обеспечению своих морских сообщений и борьба с морской блокадой противника

180. Сущность операций заключается в недопущении противника нарушить или прекратить наши коммуникации, как систематические (обеспечивающие ведение морской торговли, внутренних перевозок, питания сухопутных фронтов и флота), так и эпизодические (обеспечивающие выполнение каких-либо операций).

Операции по обеспечению морских сообщений могут выполняться с целью защитить:

переходы отдельных кораблей (в частности боевых),

войсковые перевозки или оперативное снабжение войск,

морскую торговлю.

Надежный и устойчивый оперативный режим, характеризующий степень господства на море, является кардинальным разрешением вопроса обеспечения морских сообщений. Отсутствие устойчивого оперативного режима требует осуществления эпизодического обеспечения отдельных особо важных перевозок, переходов боевых кораблей (поврежденных и уходящих в ремонт; новых, вступающих в строй), а также отдельных важных коммуникаций при выполнении каких-либо боевых операций.

Если противник осуществляет систематическую помеху перевозкам и тем более, если он ведет системати-

ческие операции на морских сообщениях или осуществляет блокаду, операции по обеспечению своих морских сообщений должны приобретать соответствующую активность, переходя к сложным формам обеспечения в порядке выполнения специальных операций и боевых действий с участием боевых сил флота. Самой сложной формой обеспечения своих морских сообщений является борьба с неприятельской морской блокадой, сущность которой заключается в недопущении противника осуществить блокаду.

181. Флот должен вести борьбу с морской блокадой противника посредством систематических операций и повседневных боевых действий, используя все средства.

Основными методами и формами борьбы с блокадой, кроме операций по непосредственному обеспечению своих морских сообщений, должны являться:

1) операции по уничтожению неприятельского флота в море;

2) операции против баз (удары по силам, находящимся в базах);

3) минно-заградительные операции;

4) операции на морских сообщениях (с непременным этапом прорыва блокады);

5) обеспечивающие операции: разведывательные и тральные.

Особенности методов выполнения, организации и планирования всех этих операций изложены в соответствующих главах настоящего раздела (см. главы: 2, 3, 4, 6, 1 и 7).

В общем случае борьба с блокадой должна быть организована так, чтобы рядом последовательных операций столь сильно воздействовать на блокирующие силы, чтобы блокада стала фактически недействительной, т. е. чтобы прерванные коммуникации были восстановлены или чтобы наши силы получили возможность беспрепятственно выполнить операции за пределами блокируемой зоны. Успеха можно достигнуть постепенным ослаблением и

выматыванием сил противника, несущих службу на блокадных линиях и находящихся в базах, систематическими ударами и угрозой внезапных атак, уничтожением блокадных сил по частям, систематической борьбой с подводными лодками, с авиацией и минами, или в частных случаях—обманом, скрытно выполняя прорыв блокады.

182. Значительное изменение оперативного режима в свою пользу и достижение успеха в полной ликвидации или сильном расстройстве блокады при борьбе с достаточно сильным противником потребуют много времени и средств.

Обстановка может потребовать поддержания своих коммуникаций и при наличии блокады противника. В этом случае должны организовываться операции по прорыву блокады.

В основу таких операций должна быть положена особая скрытность при подготовке и выполнении. Скрытность прорыва должна обеспечиваться выбором благоприятствующей обстановки (ночь, туман или шторм, упущения в организации дозорной и патрульной службы противника). При необходимости к тому должна применяться маскировка прорывающего блокаду корабля. Особое значение для надводных блокадопрорывателей будет иметь хорошая скорость. В ряде случаев окажется необходимым организация ударов по находящимся на линии блокады силам противника с целью открытия пути для блокадопрорывателей или производства демонстраций с той же целью.

При прорыве подводных лодок, если самостоятельный проход подводных лодок невозможен, должна быть организована операция по выводу подводных лодок (силами надводных кораблей и авиацией) методами, аналогичными вышеизложенному. В этом случае следует стремиться заставить надводные силы противника маневрировать так, чтобы он обнаружил свои фарватеры (проходы между заграждениями). Во время продвижения и боевых действий надводных сил, прорывающиеся подводные лодки

должны подтягиваться эшелонами, залегая по мере надобности на грунте и занимая исходные позиции для форсирования барража, метод форсирования которого определяется обстановкой.

Во всех случаях прорыв через блокаду должен обеспечиваться хорошо организованной разведкой, имеющей основной задачей выявление системы организации блокады противником.

При необходимости должно быть организовано траление и гидрографическое обеспечение операции в пределах доступной зоны.

183. Обеспечение переходов транспортов требует применения одного из следующих способов или их комбинации:

1) патрулирования боевых кораблей и самолетов, производящих систематические поиски подводных кораблей противника на главнейших трассах морских путей и, в первую очередь, на их узлах и препятствующих приближению к этим трассам и узлам надводных кораблей противника; патрулирование надводных кораблей, как самостоятельный метод, может принести положительные результаты только при незначительности подводной угрозы со стороны противника и должно применяться поэтому, как правило, в комбинации с методом конвоев;

2) прикрытие транспортов свободно маневрирующим отрядом, который держится в море так, чтобы быть на вероятных путях подхода к прикрываемым транспортам; маневр отряда прикрытия должен отвлечь блокадные силы противника на себя, на время, необходимое на прорыв или укрытие транспортов в промежуточной базе; отряд прикрытия должен взаимодействовать с прикрывающей авиацией; в частном случае прикрытие можно осуществлять подводными лодками;

3) системы конвоев, обязательной при наличии угрозы подводных лодок и надводных крейсеров; система конвоев требует очень четкой организации для избежания простоев транспортов;

4) перехода одиночных транспортов, возможного на участках театра, удаленных от баз противника и главным образом ночью на небольших участках.

В дневное время допустим переход одиночных транспортов, вооруженных противолодочной и зенитной артиллерией вдоль своего побережья, особенно если переход производится в зоне действия своей береговой артиллерии и истребительной авиации и если угроза атак подводных лодок относительно не велика. На большом удалении от своих баз переход одиночных транспортов должен обязательно обеспечиваться применением маскировки (обычно под нейтральные торговые суда).

184. Каждая операция по обеспечению морских сообщений должна быть оценена с точки зрения:

1) возможности обойтись существующими условиями оперативного режима на театре и в тех районах театра, где предполагается осуществить перевозки (переход);

2) выбора метода непосредственного обеспечения движения (патрулирование, прикрытие, конвой или самостоятельные переходы и «перебежки», меры маскировки);

3) необходимости специального добавочного (эпизодического) обеспечения.

При переходах боевых кораблей и перевозках войск специальное эпизодическое обеспечение является обязательным.

185. Состав сил и средств определяется в зависимости от оперативного режима, который должен быть установлен на театре (на участках театра), от системы и методов блокады противника, от избранных методов непосредственного обеспечения движения охраняемых объектов и методов предварительного и непосредственного обеспечения операции. В общем случае требуется комбинированное использование сил и позиционных средств, но надводные силы и авиация должны занимать первенствующее положение, так как на них ложатся задачи противолодочной обороны, непосредственной охраны объектов, патрулирования, прикрытия и демонстраций,

в то время как подводные и часть воздушных сил, в основном, должны выполнять только задачи разведки и прикрытия.

Береговая оборона и позиционные средства должны быть использованы для прикрытия прибрежных участков коммуникаций, в частности, районов сформирования, сосредоточения и расформирования конвоев.

Транспорты для перевозок следует выбирать с возможно большими скоростями.

186. Разведка в подготовительный период должна изучить обстановку на театре, дислокацию и систему блокады, возможности и намерения противника в такой степени, чтобы обеспечить уверенный выбор метода действий и в частности (если требуется) надежную маскировку транспортов (техническую).

В ходе операции разведка должна следить за всеми изменениями, происходящими в обстановке, чтобы обеспечить своевременные мероприятия по изменению трасс путей или по прикрытию перевозок или свертыванию операции.

187. Развертывание и выполнение задачи должно происходить, исходя из необходимости всемерно маскировать элементы нашей операции (систему перевозки), в особенности пункты и сроки выхода и прибытия судов. Рекомендуется систематически менять порты, трассы и время.

Должен быть сделан расчет использования светлого и темного времени суток, а также своих, нейтральных и открытых вод так, чтобы проход через опасные районы совершался в темноте, а в светлое время суток движение происходило или нейтральными территориальными водами или в районе лучше прикрытой или охраняемой зоны.

188. Защита своих коммуникаций должна быть активной, поэтому предварительное и непосредственное обеспечение операции должно осуществляться ударами по тем неприятельским силам, которые могут помешать

нашей операции, а кроме того, если позволяет оперативное напряжение сил, посредством усиления оперативного режима на ответственных участках театра.

Непосредственное обеспечение, кроме того, должно найти выражение либо в сформировании конвоя, либо в установлении прикрытия или патрульной службы на главном операционном направлении.

Если обстановка позволяет (например, при наличии быстроходных транспортов, способных совершать переход за ночь) или если нехватает сил, чтобы организовать достаточно надежную патрульную и конвойную службы, следует прибегать к обеспечению операции посредством обмана противника оперативной демонстрацией, по возможности, значительными силами флота и на важном для противника направлении, а также посылкой демонстративных групп транспортов. Расчет этой вспомогательной операции должен быть таков, чтобы отвлечь внимание и возможно большие силы противника на столько времени, сколько требуется обеспечиваемым кораблям или транспортам для перехода до безопасной для них зоны.

189. Свертывание (переразвертывание) операции должно происходить сразу по выполнении задачи, причем прекращение деятельности и отход демонстрирующих сил и отдельных обеспечивающих отрядов может происходить даже раньше окончания марш-маневра обеспечиваемых кораблей или транспортов, коль скоро последние вошли в безопасную для них зону или вступили под охрану других отрядов. Однако все действия по свертыванию должны строго координироваться по положению и действиям обеспечиваемых объектов.

190. Управление перевозками и движением транспортов централизуется в штабе флота. При значительности этих перевозок может быть назначен начальник конвоев, которым является или начальник военных сообщений флота или особо назначаемый командир со штабом.

Особо тщательно должна быть продумана схема связи с максимальным сокращением и где можно и прекращением радиообмена.

За морские сообщения в своих районах отвечают командиры военно-морских баз, которые обеспечивают безопасность плавания транспортов своими силами и средствами, передавая охраняемые объекты друг другу с непрерывным осведомлением штаба флота (начальника конвоев), пользуясь при этом проволочной связью. На участках театра, не входящих в районы военно-морских баз, за безопасность плавания транспортов отвечает штаб флота (начальник конвоев).

191. Во главе каждого отдельного конвоя должен стоять строевой командир флота — командир конвоя, на транспорты при войсковых перевозках должны быть назначены коменданты, тоже строевые командиры флота.

При перевозках войск, командиры перевозимых частей с момента получения приказа о посадке поступают в подчинение командиру конвоя (а при отсутствии такового — командиру отряда транспортов), в подчинении которого и остаются до конца высадки. На отдельных транспортах командиры перевозимых частей подчиняются на время перевозки комендантам.

192. Особенности планирования и расчетов операции заключаются в расчете перевозки как в отношении количества потребных транспортов, так и в отношении организации погрузки и выгрузки транспортов.

При этом необходимо установить:

1) сроки и пункты развертывания транспортов под погрузку (разгрузку);

сроки погрузки (разгрузки);

места (стенки, причалы) и средства погрузки, разгрузки (краны, транспортеры);

2) обеспечение портов погрузки-разгрузки мерами обороны (ПВО, ПЛО, ПТО, траление), маскировки (техническая маскировка, затемнение, дезинформация противника);

3) маршрут и время перехода (с использованием темного времени суток для прохода через наиболее опасные районы и когда это можно, то нейтральных вод);

4) характер движения, одиночно или в конвое; систему непосредственного охранения транспортов и прикрытия, организацию охраны трассы перехода прикрытием патрулями и дозорами;

5) меры воздействия для ослабления угрозы противника (удары по силам противника, демонстрации).

Глава 6

Минно-заградительные операции и минная война

193. Сущность минной войны в том, чтобы помимо боя нанести потери врагу, стеснить его оперативную свободу и втянуть в большое напряжение.

Всякая мина стесняет и угрожает не только противнику, но и себе. Искусство минной войны заключается в том, чтобы нанести урон и стеснить противника, сохраняя свободу маневра для своих сил.

Активная минная война должна создать минную угрозу противнику в пределах всего театра включительно до его портов, баз и тыловых районов.

194. Минные постановки являются основой позиционной войны. Вместе с тем минные постановки должны найти самое широкое применение и в маневренной войне. Как в том, так и в другом случаях минные постановки должны выполняться последовательно во взаимной связи друг с другом по общему плану минной войны и кроме того с планом ПЛО.

Минная война, целеустремленно и активно проводимая, кроме того заставляет противника привлекать много вспомогательных сил и средств для противодействия (тральщики, дрифтеры) и тем самым втягиваться в большое напряжение, ослабляющее экономику страны.

195. План минной войны составляется на определенный оперативный период (год, кампания). В своей основе он должен иметь целеустремленные, четкие, оперативные задачи и должен быть реален с точки зрения наличия мин и оперативного напряжения минных заградителей и тральщиков и наличия мин. План минной войны должен быть обеспечен планом гидрографическо-навигационного обеспечения минно-заградительных и тральных операций.

План минной войны не исключает эпизодических минных постановок, необходимость которых осуществляется задачами, возникающими в ходе операций.

196. План минной войны должен предусматривать:

1) постановку оборонительных минных заграждений; предназначаемых для обороны отдельных районов театра и военно-морских баз; оборонительные минные заграждения должны быть выставлены до начала военных действий, в крайнем случае с началом военных действий, т. е. по общему плану стратегического развертывания флота; планы постановок оборонительных заграждений должны быть разработаны до мельчайших деталей еще в мирное время, одновременно с лоцией военного времени;

2) постановку позиционных заграждений, предназначенных для создания морских позиций и оборонительных рубежей, организованных на основе взаимодействия минных средств с береговыми батареями, кораблями и авиацией.

Позиционные заграждения должны быть выставлены в возможно короткий срок в начальный период войны, с тем чтобы упредить возможное внезапное нападение противника. Если их размеры велики, а средства постановки ограничены, то план их создания должен предусматривать постановку в первую очередь важнейших их частей, т. е. более мористых или более выдвинутых в сторону вероятного направления появления противника. Таким образом последующие постановки

будут прикрываться предыдущими. Позиционные заграждения могут совпадать с оборонительными или включать их в свою систему. План постановки позиционных заграждений должен быть разработан в мирное время, одновременно с лоцией военного времени для данного района и предусматривать резерв средств для их усиления и расширения в ходе войны.

3) Постановку активных заграждений в открытом море и в операционной зоне противника, предназначаемых для уничтожения боевых кораблей противника и для стеснения его плавания. Активные заграждения являются одним из методов выполнения операций на морских сообщениях. План постановки первых активных минных заграждений и общий план минной войны должны быть разработаны в мирное время и предусматривать значительный резерв средств для постановки новых заграждений в ходе войны в зависимости от обстановки.

План минной войны должен предусматривать резерв средств для постановки маневренных минных заграждений.

197. При ведении минно-заградительных операций вообще, и последовательных минно-заградительных операций в особенности, необходимо:

1) учитывать роль, какую будет играть минное заграждение не только на ближайший период и на последующее время (не станет ли оно бесполезным, не сможет ли оно стеснить нашу оперативную деятельность, не сможет ли оно быть использовано противником); учет этот возможен на базе тщательного изучения и оценки театра с точки зрения использования минного оружия (глубины, течения, проливы, отливы, прозрачность воды и т. д.);

2) учитывать требование точности постановки, которая каждый раз должна анализироваться по ожидаемым ошибкам счисления, в зависимости от условий определения мест; после постановок точность должна корректироваться исполнительными кальками перехода и маневрирования (полета);

3) учитывать сроки подачи мин тылом в базы заградителей;

4) учитывать разрежение поставленных минных заграждений от времени (износ материальной части, штормы, подвижка льда) и от траления противника, и следовательно иметь средства для восстановления заграждений и систематически их подновлять.

198. Минно-заградительные операции должны производиться с учетом существующего положения международного морского права, требующего для обеспечения безопасности торгового мореплавания официального объявления заминированной зоны.

Зона определяется Главным Морским штабом и по представлению Народного Комиссара официально объявляется Правительством.

Существование заминированной зоны не исключает возможности минных постановок в других особо объявленных зонах (ст. 159).

199. План минно-заградительной операции должен быть составлен с обязательным учетом:

1) возможности или необходимости комбинирования различных заградительных средств (надводных, подводных и воздушных заградителей) в соответствии с поставленной задачей, оперативно-тактическими возможностями заградителей, военно-географическими условиями театра (или его участков);

2) возможности или необходимости комбинирования заграждений по месту их расположения, по их виду, составу, плотности и углублению в соответствии с задачами, материальной частью минного оружия и военно-географическими условиями;

3) необходимости скрытности выполнения операции, обеспечиваемой разведкой и учетом дислокации и возможной деятельности неприятельских сил, развертыванием и действиями сил прикрытия, скоростью постановки и быстротой действий заградителей, а также использованием темного времени.

Однако заградительные операции, и в частности, самая постановка мин (в порядке действительной или ложной постановки) могут выполняться и не скрытно. Это может быть допустимо в случаях: если требуется задержать, стеснять маневр в бою или движение противника, заставить его тралить в непредусмотренный момент или в непредусмотренном месте.

Нескрытные заградительные операции могут быть применены также для оперативной маскировки.

200. Состав сил и средств заградительной операции определяется в зависимости от района, срока выполнения, вида и плотности заграждения.

Надводные корабли являются главным родом заградителей и, имея преимущества в отношении возможности одновременно постановки большого количества мин, точности постановки по месту и быстроты действий, должны использоваться при постановке всех видов заграждений. При этом для постановки оборонительных и позиционных заграждений должны назначаться специальные базовые заградители, а для постановки маневренных и активных заграждений (и для передовых рубежей позиционных заграждений) — быстроходные корабли (специальные заградители, крейсера, миноносцы, сторожевые корабли).

Подводные корабли, имея преимущества в отношении возможности проникновения непосредственно к базам и на фарватеры противника, должны использоваться для маневренных и активных постановок преимущественно в непосредственной близости к неприятельским силам или в глубине неприятельской операционной зоны.

Миноносная авиация, имея преимущества в отношении быстроты выполнения всей операции и возможности проникновения в районы театра, недоступные надводным и подводным кораблям, должна использоваться для маневренных и активных постановок, главным образом, в целях создания минной угрозы, там, где постановки

с надводных и подводных кораблей почему-либо невозможны.

Обеспечивающие силы и средства минно-заградительной операции зависят от избранных методов предварительного и непосредственного обеспечения и могут принадлежать к различным родам сил флота. В некоторых случаях (при недостатке в заградителях и в боевых кораблях, в условиях темного времени) корабли непосредственного прикрытия могут совмещать в себе и задачи заградителей. Такие корабли должны освобождаться от мин в первую очередь.

201. Разведка на всех этапах минно-заградительной операции должна следить за дислокацией и движением неприятельских сил, чтобы обеспечить своевременное уклонение заградителей или их прикрытие или свертывание операции. При подготовке к маневренным постановкам разведка должна заблаговременно сообщить данные о движении неприятельских сил, необходимые для выбора места заграждения. При подготовке к активным постановкам разведка должна выявить наиболее важные и уязвимые коммуникации и узлы коммуникаций противника.

Для первых операций (оборонительных и активных) все данные разведки должны быть подготовлены еще в мирное время и только откорректированы новыми данными непосредственно перед и в процессе выполнения операции.

202. Развертывание и марш-маневры в минно-заградительной операции должны быть рассчитаны с соблюдением наибольшей скрытности действий, безопасности движения и своевременности выполнения задачи.

203. Предварительное обеспечение минно-заградительной операции должно применяться в отношении сил противника, которые могут ей помешать, в порядке ослабления этих сил, но не должно осуществляться в ущерб скрытности операции.

204. Непосредственное обеспечение минно-заградительной операции является обязательным, кроме случаев постановок с подводных лодок, замаскированных транспортов, быстроходных боевых кораблей и самолетов, когда непосредственное обеспечение может отсутствовать, если это позволяет обстановка.

Непосредственное обеспечение в общем случае должно состоять из непосредственного охранения постановщиков и прикрытия их силами, развертываемыми в сторону противника в таком удалении от района постановки, которое допускало бы окончание постановки и отход в базу постановщиков до приближения к ним противника.

При необходимости к тому должны быть организованы обеспечивающие постановку демонстрации или удары по силам противника, могущим помешать выполнению операции.

Если минно-заградительная операция протекает в зоне, где наш флот уже поддерживает выгодный для себя оперативный режим, то непосредственное обеспечение операции может достигаться соответствующим использованием сил охраны водного района, патрулей и дозоров, береговой обороны.

В частных случаях оборонительных постановок, когда допускается возможность упреждения нас противником в инициативе минной войны, в непосредственное обеспечение должно входить разведывательное траление района минной постановки.

205. Выполнение задачи должно происходить во всех случаях быстро и с наибольшей скрытностью (если не было специальных указаний о нескрытой постановке). Скорость и быстрота действий должны особо соблюдаться при выполнении маневренных и активных постановок. Последние, кроме того, должны поражать противника своей внезапностью.

Свертывание (переразвертывание) операции должно происходить сразу по выполнении задачи. Свертывание следует производить ускоренными темпами, чтобы про-

тивник, по возможности, совсем не подозревал о выполненной операции или не догадывался об ее истинном значении (если, разумеется, операция не носила преднамеренно нескрытный характер). Поэтому целесообразно оперативную демонстрацию не только продолжать до момента свертывания всех признаков минно-заградительной операции, но в некоторых случаях (если велика вероятность обнаружения заградителей противником на отходе) специально предпринимать в последний этап операции.

206. Особенности организации командования и управления операцией заключаются в организации правильного и надежного взаимодействия между заградителями и силами прикрытия при одновременном сокращении или полном запрещении радиообмена.

При ночных постановках следует назначать четкие разграничительные линии между действующими кораблями и организовывать движение так, чтобы не могло произойти встречи со своими силами.

207. Особенности планирования и расчетов:

1) определить цель операции, назначение минного заграждения, место, где оно должно быть поставлено; сроки выполнения; против какого противника предназначается заграждение;

2) установить имеющиеся материальные средства (заградители, их минный запас, главнейшие тактические элементы, сроки приемки мин и сроки готовности), сделав вывод, где и когда может быть использован каждый заградитель;

3) произвести тактические расчеты: вид заграждения, т. е. число линий и рядов в них, зигзагов, банок, протяженность линий, величины интервалов между минами и между рядами; углубление и плотность заграждения; проверить вероятность встречи корабля противника с миной для главного объекта, против которого ставится в основном заграждение, и для 2—3 наиболее вероятных курсов его маневрирования; установить районы постано-

вок каждого из образцов мин и противотральных средств, установить координаты заграждения и способы определения мест постановок (заграждения в целом и его составных частей); подсчитать необходимое количество мин и противотральных средств;

4) установить, какой заградитель и где может быть использован (район и сроки его постановки); в каких районах можно использовать подводные лодки, катера, самолеты, рассчитать эти постановки; проверить, отвечают ли возможности потребностям, и в случае надобности сделать перерасчет;

5) разработать мероприятия по гидрографическому и навигационному обеспечению самой постановки мин (временная обстановка, манипуляторная служба и т. д.);

6) подсчитать необходимое количество различного рода вспомогательных средств (противотральные приспособления, вехи и др.);

7) установить, откуда должны быть приняты мины, противотральные и другие вспомогательные средства, личный состав для их приготовления и постановки (для кораблей, не несущих на себе постоянного минного запаса);

8) рассчитать время выхода заградителей из базы, перехода к месту постановки; время, необходимое на постановку и на возвращение в базу. Исходными данными для расчета служат момент окончания постановки и сроки постановки, им должны подчиняться время и организация выхода заградителей из базы, перехода и возвращения в базу.

Если постановки данного минного заграждения выполняются в несколько приемов одними и теми же заградителями, то необходимо установить сроки и пункты приемок мин заградителями. Соответственно подсчитать то количество мин, которое должно быть заготовлено в этих пунктах, и сроки заготовки. Составить график использования заградителей.

9) В случае надобности рассчитать перебазирование заградителей за время операции.

10) Рассчитать боевое обеспечение операции: разведку, силы оперативного прикрытия (прикрытие маршманевра и самой постановки с моря и с воздуха), силы непосредственного прикрытия. Для подводных заградителей специально рассчитать обеспечение выхода и возвращения в базу и (если требуется) обеспечение прохода через противолодочные барражи.

11) Рассчитать и выделить средства для обеспечения минного заграждения после его постановки и выделить катера или самолеты для обнаружения и уничтожения всплывших мин (только для заградительных операций в своей оперативной зоне).

208. В основания для составления плана «минной войны», после составления планов операций на театре, должны быть включены:

1) перечень районов, подлежащих заграждению, с подразделением минных заграждений по назначению, с указанием сроков постановки;

2) расчет каждого минного заграждения; расчет необходимых материально-технических средств; расчет оперативного напряжения заградителей;

3) соображения о прикрытии минно-заградительных операций (оперативного и непосредственного);

4) план гидрографическо-навигационного обеспечения минно-заградительных операций;

5) ориентировочный расчет подновления поставленных минных заграждений.

При составлении плана «минной войны» необходимо учитывать баланс необходимого расхода мин и поступления их от промышленности.

209. В результате составления плана «минной войны» должен быть составлен общий план материально-технического обеспечения минно-заградительных операций, где должны быть следующие данные:

1) приблизительные районы предполагаемых минных заграждений, размеры заграждений (с учетом глубин);

2) расчет потребности числа мин и противотральных средств;

3) сводка общей потребности в минах и противотральных средствах (по образцам) по срокам (декадам, месяцам, кварталам);

4) расчет потребного количества пловучих средств для постановки мин и противотральных средств, с подразделением по соответствующим срокам;

5) согласование потребности в минах и противотральных средствах с возможностью их доставить в требуемые сроки, в соответствии с наличием пловучих средств, необходимых для их постановки, и с их пополнением во время войны;

6) расчет потребного количества различных вспомогательных средств, необходимых в дополнение к минам для осуществления заграждений (противотральных приспособлений, вех и др.);

7) расчет потребного числа пловучих и береговых складов.

210. Для обеспечения безопасности своего плавания и затруднения плавания противника параллельно с составлением плана минной войны должен быть составлен план скрытого от противника навигационного обеспечения, а для непосредственного руководства для плавания лоция военного времени.

План скрытого навигационного обеспечения и лоция военного времени, помимо плавания по фарватерам в минных заграждениях, должны обеспечивать также и плавание в районах, являющихся стесненными в навигационном отношении в силу естественных природных условий.

Глава 7

Тральные операции

211. Сущность операции заключается в ликвидации последствий выполненных противником минных постановок, в устранении для своих сил минной угрозы на театре.

212. Тральные работы входят в систему повседневных боевых действий и составляют часть деятельности по поддержанию оперативного режима, выполняемой силами военно-морских баз в своих районах.

В ряде случаев возникает необходимость вынесения тральных работ в открытое море или производить их в операционной зоне противника для обеспечения прорыва своих лодок или надводных сил. В этих случаях необходима организация специальных тральных операций, которые состоят из действий тралящих соединений и действий сил прикрытия.

213. Борьба с минными постановками противника должна предусматривать:

1) разведывательное траление, которое организуется для отыскания минных заграждений противника и должно производиться как в качестве предварительного обеспечения выходов и переходов флота, так и систематически для постоянного поддержания фарватеров и маневренных плесов безопасными от мин; в задачу разведывательного траления входит не только обнаружение минных заграждений, но и установление их границ;

2) обезвреживание минных заграждений противника путем их уничтожения.

214. Минная война наравне с постановкой минных заграждений должна предусматривать также борьбу с минно-заградительными операциями противника. Эта борьба помимо борьбы с минными постановщиками, имеющей своей задачей уничтожение и заблокирование заградителей, должна включать также траление необходимых районов.

215. Систематическая тральная разведка должна обеспечить выход и возвращение своих кораблей (соединений) из баз и в базы (обследование фарватеров) и маневр наших сил на предполагаемых позициях для боя (обследование маневренных районов).

При этом план работы должен учитывать возможность скрытного наблюдения подводных лодок противника и постановку мин после обследования, а также применение вахтенных (кустовых) мин. Поэтому повседневное обследование главнейших фарватеров и маневренных районов должно выполняться в различное время суток; надо использовать темное время суток и плохую видимость и предусматривать непосредственное обеспечение тральщиками особенно ценных объектов даже после предварительного обследования.

216. Каждый корабль, снабженный параванами, является дополнением к тральной разведке театра, поэтому о подсечении мин в любом пункте театра должен доносить по флоту, с тем, чтобы опасность этого участка театра (фарватера) стала известна другим кораблям.

217. В штабе флота и штабах соединений должна вестись самая тщательная и **повседневная** регистрация опасных районов, обследованных фарватеров и т. д. на основе минных извещений Гидрографической службы, донесений тральщиков и других кораблей.

218. План специальной тральной операции должен исходить из необходимого срока окончания тральных работ, но вместе с тем должен учитывать реальные возможности выполнения, определяемые оперативным напряжением тральщиков, гидрометеорологическими условиями, условиями оперативного режима в районе траления, а где нужно и учитывать необходимость скрытности траления.

219. Состав сил и средств определяется в порядке подбора подходящих типов и соответствующего количества тральщиков в зависимости от обста-

новки, в которой должна протекать работа (гидрометеорологические условия, удаленность района, возможность базирования, характер заграждений, подлежащих уничтожению), а также выбора соответствующих типов тралов.

Остальные силы и средства тральной операции зависят от избранных методов предварительного и непосредственного обеспечения и могут принадлежать к различным родам сил флота.

220. Разведка на всех этапах операции должна следить за дислокацией и движением неприятельских сил, чтобы обеспечить своевременный отход или прикрытие тральщиков. Кроме того, при подготовке к операции должна быть произведена тральная разведка для определения границ и характера заграждения.

221. Развертывание должно быть сделано на одну или несколько специально выбранные и подготовленные базы, которые должны быть расположены так, чтобы избавлять тральщики и охраняющие их силы от излишне продолжительных марш-маневров между базой и районом траления.

222. Предварительное обеспечение тральной операции может применяться при тралении в районах, близких к базам противника, и заключаться в ослаблении или отвлечении сил противника, могущих помешать тралению.

223. Непосредственное обеспечение операции боевыми силами является обязательным. Значение непосредственного охранения и оперативного прикрытия тральных работ возрастает в зависимости от продолжительности тральных работ и от удаленности их от системы своего базирования. Кроме того, надо считаться с большой зависимостью тральщиков от условий погоды и условий видимости: тральщики, в основном, работают в таких условиях, когда они легко обнаруживаются.

В общем случае тралящее соединение должно иметь силы непосредственного охранения и специальный отряд прикрытия, который должен быть развернут в сторону противника и в таком удалении от района траления, ко-

торое допускало бы свертывание траления и безопасный отход тральщиков в базу. Отряд прикрытия может состоять из нескольких передовых групп и отрядов, выдвинутых на угрожающие направления, и отряда поддержки.

Во всех случаях должно быть обращено особое внимание на отражение воздушного противника, в порядке организации противовоздушной обороны на кораблях непосредственного прикрытия и на самих тральщиках, а также прикрытия истребительной авиации, если позволяет удаление района траления от аэродромов.

224. Выполнение задачи должно происходить по возможности быстро, но не в ущерб надежности обнаружения и уничтожения мин. Действия прикрывающих сил должны во всех случаях ориентироваться по действиям тральщиков.

225. Свертывание (переразвертывание) операции должно происходить сразу по выполнении задачи, причем действия прикрывающих сил должны быть координированы по действиям тральщиков. Свертывание следует производить ускоренными темпами.

226. Особенности организации командования и управления операцией заключаются в организации правильного и надежного взаимодействия между тралящим соединением и силами прикрытия. Силы прикрытия (оперативного и непосредственного) должны рассчитывать и ориентировать свои действия по темпам работ тральщиков, своевременно уведомляя их о необходимости отхода.

227. Главным расчетным элементом при оперативном расчете и планировании тральной операции является продолжительность выполнения тральных работ. В зависимости от этого определится продолжительность действий сил прикрытия и смогут быть уточнены состав сил и методы прикрытия, и определится оперативное напряжение сил.

Обязательной составной частью плана тральной операции должен являться план гидрографическо-навигационного и метеорологического обеспечения.

228. Общие плановые расчеты по тралению должны быть произведены еще в мирное время и войти в план минной войны его составной частью и должны предусматривать:

1) перечень районов предполагаемых тральных работ, в первую очередь, в части разведывательного траления, с указанием размеров районов, подлежащих тралению, протяженности фарватеров и сроков производства траления;

2) расчет материально-технических средств с подразделением их на классы, типы и образцы (тралы и тральщики и другие вспомогательные средства); расчет оперативного напряжения тральщиков с учетом возможных, но непредвиденных планом тральных работ;

3) соображения о прикрытии тральных операций (оперативного и непосредственного) с точным расчетом для первых операций;

4) план гидрографическо-навигационного обеспечения тральных операций.

В результате составления плана «минной войны» должны быть составлены основания, а затем и общий план материально-технического обеспечения тральных операций, где должны быть следующие данные:

1) приблизительные районы предполагаемых тральных работ (операций), их размеры; протяженность проходящих через них фарватеров;

2) расчет потребного числа тралящих кораблей для работ в каждом из районов;

3) сводка общей потребности в тралящих кораблях с подразделением их по классам и типам;

4) распределение потребности в тралящих кораблях по срокам (декадам, месяцам, кварталам);

5) расчет потребного количества тралов и охранителей, распределение их по образцам и по соответствующим срокам;

6) расчет потребного количества различных вспомогательных средств, необходимых для тральных работ (вехи, баканы, обозначители и др.);

7) расчет потребного числа пловучих и береговых складов, а также пловучих баз для базирования мелких тральщиков.

Глава 8

Десантные операции

229. Сущность морской десантной операции заключается в осуществлении маневра сухопутных сил через море с целью воздействия на фланг, войсковой или глубокий тыл противника или с целью перенесения войны на территорию противника.

Десантная операция относится к одной из наиболее активных операций и в то же время наиболее сложных, поэтому, раз начатая, она должна проводиться со всей решительностью и упорством, но для обеспечения успеха она должна быть тщательно подготовленной.

230. Масштаб и значение десантной операции могут быть различными. Различаются десанты:

1) Стратегические, цель которых — создание нового фронта борьбы на территории противника и оказание влияния на ход войны в целом. Частным случаем являются десанты в операциях против баз флота противника, требующих окружения базы с суши.

Ориентировочный состав стратегического десанта определяется специальным формированием масштаба корпуса специального состава и выше.

2) Оперативные, цель которых нанести удар в тыл и совершить глубокий обход приморского расположения армии или фронта противника с тем, чтобы захватить

важные объекты или позиции, или чтобы оттянуть на себя часть сил с фронта и тем самым содействовать успеху своей сухопутной операции на приморском направлении.

Частными случаями могут явиться десанты в операциях против баз неприятельского флота или захват ограниченного участка неприятельской приморской территории для организации на ней базы для последующего развития своих операций (сухопутных, морских или воздушных).

Ориентировочный состав оперативного десанта определяется масштабом до дивизии специального состава включительно.

3) Тактические, цель которых посредством обхода с моря нанести удар непосредственно во фланг или ближайший тыл частей противника, примыкающих к морю с тем, чтобы разрешить успех боя, ведущегося на берегу. Тактические десанты обычно входят составной частью в операции по поддержке фланга армии, а также в операции против баз.

Ориентировочный состав тактического десанта в масштабе до стрелкового полка со средствами усиления.

4) Диверсионные, цель которых посредством скрытной и внезапной высадки на территории противника развернуть диверсионные (подрывные, партизанские) действия в тылу противника. Диверсионные десанты могут входить составной частью в десантные операции других видов, а также в операции по поддержке фланга армии.

Состав диверсионных десантов определяется в каждом отдельном случае в зависимости от поставленных задач и может быть от одного человека до одной или нескольких значительных групп.

231. Морская десантная операция любого масштаба может сочетаться с одновременной высадкой воздушного десанта для решения общей задачи. В этом случае воздушный десант является вспомогательным и входит составной частью в общий план операции.

232. Количество и состав сил и средств в десантной операции определяются целью и задачами десанта.

Полевые части или морская пехота, составляющие десант, должны сочетать в себе высокое насыщение огневыми средствами при максимальной маневренности и подвижности.

В общем случае десант состоит из первого броска, включающего разведывательный отряд и передовые отряды, высадочную партию (из специально-подготовленного личного состава), главных сил высадки (1-го, 2-го и иногда 3-го эшелона), главных сил десанта (остальные части и оснащение частей, ведущих бой за высадку, в процессе боя за высадку эти силы являются резервом командующего операцией) и тылов десанта (обеспечивают ведение операции после высадки).

В тех случаях, когда решение главной задачи достигается боем за высадку (захват приморского пункта, острова), ударные эшелоны являются главными силами десанта и после них остаются для высадки только тылы.

233. Наилучшим решением задачи скоростной перевозки десанта является перевозка его на боевых кораблях. К ней следует прибегать в тех случаях, когда обстановка на море позволяет выделить для этой цели боевые корабли и когда это допускает состав перевозимого десанта.

Перевозка и высадка тактических и диверсионных десантов, кроме того, может быть произведена на самолетах и подводных лодках. Этот же способ может быть применен для перевозки и высадки отдельных групп десанта в крупной десантной операции.

234. В случае перевозки десанта на вспомогательных судах должны быть сформированы: а) группы или отряды транспортов, для частей десанта и его грузов и б) высадочные средства (специальные суда или лихтеры, баржи и буксиры для своза десанта с транспортов на берег, если высадка невозможна непосредственно с самих транспортов).

Если нет специально построенных транспортов или высадочных средств, то требуется их специальный подбор и оборудование из имеющихся в наличии средств.

Все суда должны быть самоходными и иметь возможно большие скорости. Так как высадочные средства обычно имеют незначительные скорости, то следует стремиться обходиться без них или иметь их возимыми на транспортах.

235. Для охранения десанта и высадочных средств на переходе морем и в процессе высадки, а также для непосредственной поддержки десанта (при бое за высадку и при продвижении его на берегу) должны быть сформированы силы поддержки и силы охранения, т. е. маневренные соединения, включающие в себя надводные корабли, подводные лодки и воздушные силы.

Для обеспечения всей десантной операции в целом должны быть выделены силы прикрытия, т. е. одно или несколько маневренных соединений, включающих в себе все виды сил флота.

В тех случаях, когда десант перебрасывается на боевых кораблях и успех операции рассчитан на быстроте и скрытности перехода морем, специальные силы непосредственного охранения и прикрытия могут не выделяться, но действия остальных морских и воздушных сил флота должны быть направлены к тому, чтобы отвлечь, ослабить или уничтожить те силы противника, которые могли бы помешать переходу или высадке десанта (оперативное прикрытие).

236. Разведка должна быть развернута на глубину, обеспечивающую десантную операцию как от внезапного удара флота и воздушных сил противника, так и от специальных противодесантных мероприятий противника.

Морская разведка должна войти в тесное взаимодействие с фронтовой и армейской разведкой для взаимной информации в целях тщательного освещения обстановки на сухопутных направлениях.

К моменту подхода десанта к месту высадки командованию флотом и командиру десанта должна быть возможно более полно известна обстановка в районе высадки.

При этом надо принимать все меры к тому, чтобы разведка пунктов высадки и района действий десанта не выдала направление десантной операции. Поэтому необходимо тщательное и возможно более полное изучение побережья противника еще в мирное время, а в процессе подготовки десантной операции — выполнение демонстративной разведки на ложных направлениях.

При наличии надежной агентурной разведки последняя должна подготовить в районе действий десанта проводников из местных жителей.

237. Развертывание и марш-маневры должны быть осуществлены с наибольшей скрытностью.

Расчет развертывания и марш-маневров должен исходить из сроков решения задач десантом на берегу и избранного времени высадки, а также должен быть связан с решением вопроса осуществления наиболее надежного и удобного непосредственного охранения десантного отряда на различных этапах операции и в различных районах перехода и стоянок транспортов.

238. Предварительное обеспечение десантной операции должно прежде всего включать в себя подготовку театра, которая должна заключаться в расширении своей операционной зоны путем установления и закрепления выгодного для нас оперативного режима в районе предстоящей десантной операции, а также путем оборудования рубежа для боя с превосходными силами противника (постановкой минных заграждений), а иногда и маневренной базы для обеспечения действий десанта или прикрывающих его сил.

Подготовку театра, а в частности расширение своей оперативной зоны, лучше всего связать с операциями, предваряющими десантную так, чтобы не демаскировать свои намерения.

В подготовительный период необходимо развернуть метеорологическое обеспечение и учесть все астрономические факторы, которые должны с наибольшей вероятностью определить наиболее удобное время (в отношении погоды, течений, приливов, освещенности и т. д.) операции в целом и в частности маневра десантного отряда и высадки.

Чем сильнее противник и чем больше оснований ожидать его противодействия, тем большее значение должно приобретать предварительное обеспечение операции в порядке предварительных ударов по флоту и авиации противника, находящихся в базах и на аэродромах, а также в порядке нападения на отдельные боевые корабли и части неприятельского флота в море, добиваясь всемерного ослабления неприятельских сил.

Если состав сил и средств позволяет, то для отвлечения внимания и сил противника в выгодном для десантной операции направлении могут быть выполнены оперативные демонстрации, десанты и диверсии.

239. Для обеспечения десантной операции должно быть организовано оперативное прикрытие в виде развитой достаточно глубокой системы развертывания отрядов прикрытия маневренных соединений флота, завес подводных лодок и ударных авиационных групп с задачами не допускать флот противника помешать маневру десантного отряда и действиям десанта на берегу.

Оперативное прикрытие должно быть развернуто и действовать так, чтобы обеспечивать возможность завершения действий десантного отряда и десанта, допуская при неблагоприятных обстоятельствах перемену направления движения десантного отряда (или его отдельных эшелонов) или его планомерный отход.

Если состав сил позволяет и если это еще не было сделано в порядке предварительного обеспечения, то в период выполнения десантной операции должна быть организована сильная оперативная демонстрация, отвле-

кающая внимание противника и сковывающая его силы вдали от района десантной операции.

В некоторых случаях отвлечение внимания и сковывание неприятельских сил может быть достигнуто блокадными действиями (см. главу 4) или другими операциями наступательного характера, как-то: по уничтожению неприятельских береговых объектов (см. главу 3) и др.

240. Кроме оперативного прикрытия, действия десантного отряда должны быть обеспечены: непосредственным охранением (с моря и с воздуха), непосредственной поддержкой действий десанта, гидрографическим и метеорологическим обеспечением марш-маневра.

Непосредственное охранение должно достигаться специальной организацией дозоров и охранения подступов к пунктам посадки и высадки, а также транспортирующих кораблей (на переходе и на стоянках) от мин, торпедных атак (подводных лодок и надводных сил) и атак с воздуха.

Непосредственная поддержка действий десанта на высадке и при развитии главного удара должна выражаться прежде всего в противовоздушной обороне десанта, в содействии ему артиллерийским огнем, в подавлении и захвате береговых батарей, в прикрытии десанта от ударов, в общем случае выливаясь в методы операции по поддержке фланга армии (см. главу 10).

Мерой боевого обеспечения десанта на берегу может явиться выброска подводного или воздушного десанта, если условия этому благоприятствуют. Основные задачи таких вспомогательных десантов — сковать часть сил противника в его тылу или в глубине его расположения для облегчения высадки или развертывания морского десанта.

Диверсионные десанты, высаженные скрытно и заблаговременно, должны обеспечивать действия десанта и кораблей поддержки подрывными действиями в тылу противника, помощью в ориентировке на местности, коррек-

тировкой огня, выставлением навигационных знаков, разведкой и т. д.

Гидрографическое обеспечение должно обеспечить уверенное движение десантного отряда (в особенности в условиях малой и плохой видимости), как в своих водах, так и в водах противника, надежный подход к району и пунктам высадки, а также самую высадку.

241. Выполнение задачи должно быть организовано так, чтобы десант закрепился на берегу с наименьшими потерями и в назначенный срок добился решения главной задачи. Поэтому развертывание для высадки и начало ее должны выполняться скрытно и быстро, переходя сразу в стремительный и внезапный удар, с тем чтобы упредить противника в противодесантных мероприятиях на данном участке.

При планировании операции должен быть специально проработан вопрос места и времени высадки, которые с одной стороны должны отвечать решению главной задачи десанта, а с другой стороны требованию скрытности и быстроты высадки.

Преимуществом десанта является тот факт, что противник не может иметь на всем протяжении побережья одинаково сильную береговую оборону, ОВР и развернутые войсковые части для отражения десанта, поэтому в большинстве случаев можно выбрать участок побережья, доступный для атаки, с последующим обходом хорошо защищенного объекта.

Наиболее удобными местами для высадки являются небольшие торговые порты, бухты с рыбачьими поселками и пристанями, а также пологие, безлесные берега (пляжи), где удобно и безопасно притыкание высадочных средств и возможна высадка людей вброд. Однако, следует считаться с тем, что такие удобные пункты и районы побережья могут иметь усиленную охрану и оборону; поэтому выбор места может быть сделан на менее удобном участке побережья с тем, чтобы высадившийся первый бросок силами высадочной партии устран-

вал пристань и таким образом обеспечил высадку следующих эшелонов.

При сильной обороне противника или при отсутствии удобных пунктов для высадки, последняя может быть выполнена и в неблагоприятных условиях обстановки, но при условии специальной предварительной тренировки войск (во всяком случае частей первого броска).

Высадочный пункт должен быть выбран в таком месте, где имеется плацдарм для развертывания десанта и откуда возможно удобное и беспрепятственное наступление к назначенному объекту.

242. Наиболее удобным временем для высадки должен считаться рассвет, так как темнота обеспечивает подход и развертывание десантного отряда, а развертывание боевых действий можно осуществить в светлое время и десант для решения своей главной задачи имеет впереди целый день. Однако, при хорошо организованной обороне противника, высадка засветло может привести к большим потерям, лишиться необходимой стремительности и таким образом ограничить возможности десанта.

Поэтому при хорошей предварительной подготовке десантных частей (хотя бы первого броска) высадка может быть начата в темноте и заканчиваться с рассветом.

Дневная высадка (для первых эшелонов) допускается только в том случае, если обороняющиеся силы противника и его авиация непрерывно подавляются корабельным и зенитным огнем и нашей авиацией и не в состоянии оказать сильного сопротивления.

Установленные для высадки время и место являются отправными данными для расчета марш-маневра десантного отряда и развертывания всех сил, участвующих в операции.

243. Свертывание (переразвертывание) десантной операции должно происходить сразу по выполнении задачи десантом на берегу.

В большинстве случаев десантная операция перерастает в последовательные операции, из нее вытекающие: поддержание постоянной или эпизодической коммуникации через море или по воздуху для питания высаженных частей, перевозки войск на занятое побережье для развития достигнутого успеха, поддержка фланга десанта.

В соответствии с этим должно происходить свертывание или переразвертывание или сохранение оперативного прикрытия, которое должно координировать свои действия по действиям обеспечиваемых сил и средств.

Свертывание сил оперативного прикрытия может выполняться в порядке, свойственном тем типовым операциям, методы и формы которых были использованы для оперативного прикрытия (см. указания в соответствующих главах).

244. Главным требованием к организации командования и управления операцией является организация правильного и надежного взаимодействия всех родов вооруженных сил как морских, так и сухопутных и воздушных.

Десантная операция требует единства командования и последовательности управления на всех этапах операции. Поэтому командующим десантной операцией на все время ее выполнения, т. е. до решения десантом главной задачи, поставленной ему на берегу, назначается общевойсковой командир из состава армейских или морских командиров.

В случае, если операция возглавляется морским командованием, в помощь последнему должен быть назначен помощник командующего операцией по сухопутной части, и наоборот: в помощь сухопутному командованию операцией должен быть назначен помощник командующего операцией по морской части.

В общем случае в десантной операции должны быть назначены:

Командир сил прикрытия, подчиненный непосредственно командующему операцией. Обычно последний возглавляет силы прикрытия.

Командир высадки, подчиненный непосредственно командующему операцией, организующий и выполняющий подготовку соединений флота, непосредственно участвующих в перевозке и высадке десанта, посадку, переход, высадку десанта.

Командир десанта — общевойсковой армейский командир, отвечающий за выполнение задачи на берегу. С момента получения приказа о посадке поступает в подчинение командира высадки и в дальнейшем все приказания получает через него, одновременно являясь помощником командира высадки по сухопутной части.

Командир высадки и командир десанта с момента сбора в пункты посадки и на переходе должны быть на одном корабле. Командир десанта сходит на берег вслед за первым эшелоном десанта.

После боя за высадку командир десанта для решения главной задачи поступает в непосредственное подчинение соответствующему общевойсковому командованию на берегу.

Командир сил поддержки, объединяющий под своим командованием маневренное соединение, сформированное для огневой поддержки десанта, и подчиненный на все время операции командиру высадки. (Командование силами поддержки может быть совмещено с командованием силами прикрытия.)

Командир сил охранения, объединяющий под своим командованием все силы, выделенные для непосредственного охранения десанта на переходе морем и в районе высадки, и подчиненный на все время операции командиру высадки.

С момента развертывания десанта у места высадки организует охрану водного района высадки и командует ею до сворачивания операции.

Командир отряда транспортов, подчиненный непосредственно командиру высадки на все время операции.

Командир отряда высадочных средств, подчиненный непосредственно командиру высадки на все время операции. Одновременно является командиром высадочной партии.

В зависимости от масштабов десантной операции и обстановки, в которой она должна протекать, количество руководящих лиц может быть уменьшено путем слияния их обязанностей (например: командир высадки может быть одновременно командиром сил поддержки и т. п.). Такое упрощение схемы командования должно иметь место в особенности при выполнении тактических десантов.

Для разгрузки боевого командования от распорядительных функций, на пунктах посадки и высадки назначаются коменданты посадки и высадки, которые должны подчиняться командиру высадки.

245. Особенности планирования и расчетов десантной операции заключаются в том, что плановая работа, выполняемая на любых ступенях командования, должна протекать в последовательности, обратной порядку выполнения, т. е. главнейшие моменты работы должны итти в следующей последовательности:

1. Исходя из решения десантом главной задачи на берегу, надо выявить состав всего десанта и приданных ему средств, необходимых для решения этой задачи, место и время развертывания десанта на территории противника.

2. При планировании боя за высадку и высадки надо выявить состав той части десанта и средств, которые необходимы для боя за высадку; место и время высадки; состав транспортов и высадочных средств; состав сил поддержки и охранения; требования к разведке; требования к силам прикрытия; порты посадки десанта, пункты сосредоточения десанта до посадки.

3. При планировании перехода десанта морем надо выявить время выхода, генеральные курсы, состав сил

охранения на переходе, требования к силам прикрытия, требования к разведке.

4. При планировании посадки десанта надо выявить требования к оборудованию портов посадки, время для сосредоточения десанта в порты посадки; требования к силам прикрытия и базовым средствам для обеспечения сосредоточения и посадки.

5. При планировании действий сил прикрытия надо выявить требования к разведке, требования к надводным силам, к подводным лодкам, к воздушным силам, к береговой обороне.

6. Порядок сосредоточения десанта в порты посадки.

7. Общие подготовительные и обеспечивающие мероприятия.

246. Основные документы при подготовке десантной операции разрабатываются в следующем порядке:

Штабом командующего десантной операцией разрабатываются:

Приказ на операцию.
Общая плановая таблица.
Общая оперативная схема.
Общая схема связи.
Организационный приказ на операцию (схема).
План разведки и задания по разведке.
Приказ силам прикрытия.
Предварительные приказания тылам и службам.
Коды, таблицы и вспомогательные документы.

Штабом командира высадки совместно со штабом командира десанта разрабатываются:

Приказ на бой за высадку и ПВО десанта.
Плановая таблица.
Ориентирная схема.
Оперативная схема.
Схема связи.
Схема развертывания.
Схема артогня ПП и ДД.
Диспозиция транспортов.

Расписание высадки.

Схема охраны водного района.

Приказы для вспомогательных десантов со схемами и плановыми таблицами.

Расписание посадки десанта на транспорта.

План обратной посадки.

Штабом командира десанта разрабатываются:

Приказ на бой на берегу.

План решения главной задачи на берегу.

Штабом командира десанта или вышестоящим армейским штабом разрабатывается:

Приказ о сосредоточении десанта в порты посадки.

Штабом командующего десантной операцией (если движение десанта совместно с силами прикрытия) или штабом командира высадки (если движение раздельное) разрабатываются:

Приказ на переход десанта морем.

Ордера походного порядка.

В зависимости от масштабов и значения операции часть документов может быть сокращена.

Для рационализации процесса проработки плана операции и ускорения производства расчетов необходимо пользоваться документами вспомогательного характера в форме специальных ведомостей:

Ведомость общего состава десанта (составляется штабом командира десанта).

Ведомость распределения десанта по транспортам.

Судовая ведомость размещения подразделений десанта.

Расписание высадки.

Расписание посадки.

Глава 9

Противодесантные операции

247. Сущность операции заключается в срыве десантной операции противника путем разгрома десанта при

переходе морем и при попытке высадиться, или сбрасыванием его в море, если высадка удалась. Несмотря на то, что десантная операция по своему существу обусловливает вначале инициативу противника, противодесантная операция должна строиться на основе активной обороны, стремясь упредить действия противника и последовательно вырвать инициативу в свои руки, действуя со всей решительностью.

248. Поскольку противник выбирает время и место высадки десанта, старается провести его по возможности скрытно и возможно будет применять демонстрации и обман, противодесантная операция должна иметь большую глубину, и развертывание противодесантных средств должно допускать широкий маневр по фронту как в море, так и на побережье.

249. Поэтому особенности методов действия в противодесантной операции вытекают из обязательности совместного решения задачи сухопутными силами и флотом.

Неприятельский десант должен быть атакован и ослаблен еще в своей базе во время его сосредоточения и посадки на пловучие средства, на выходе из базы и разгромлен при переходе морем.

Главный удар на воде должен иметь целью не допустить высадки. Район главного удара должен быть выбран с таким расчетом, чтобы ввести наибольшее количество сил и средств флота и авиации.

Главный удар с берега должен иметь своей целью сбросить в море при высадке части противника, уцелевшие от удара флота и продолжающие свой маневр.

Главным объектом для атак и ударов на всех этапах операции должны являться средства перевозки и десантные войска.

Основой успеха противодесантной операции является своевременное раскрытие оперативного замысла противника и срыв внезапности и скрытности его операции.

250. Состав противодесантных сил и средств зависит от масштабов десантной операции противника и страте-

гической ценности направления высадки. План большой противодесантной операции должен предусматривать использование всего флота, а кроме того включать использование специально выделенных полевых войск, а также воздушных сил приморской группы (армии, фронта).

Для непосредственного взаимодействия с сухопутными войсками в районе ожидаемой высадки должен быть выделен отряд морской поддержки (гл. 10, ст. 261), а если район высадки совпадает с районом военно-морской базы, то задача непосредственного взаимодействия с сухопутными войсками должна быть возложена на силы базы, по мере необходимости усиливаемые соответствующими частями флота или других баз.

Остальные силы флота используются для нанесения ударов по десанту в море и в пунктах посадки.

Уязвимость и сложность десантной операции обеспечивает возможность успеха борьбы с ней активными и решительными действиями авиации, подводных лодок и даже сравнительно небольших легких надводных сил.

251. Разведка в противодесантной операции должна своевременно предупредить о начале и районе подготовки десантной операции противником, постепенно уточняя данные о вероятном направлении, составе и организации сил, времени и пунктах посадки, силах оперативного и непосредственного прикрытия, времени выхода в море.

Особо важным моментом в работе разведки должно быть вскрытие ложных и демонстративных действий противника наряду с выявлением фактического направления десантной операции.

Данные разведки должны быть таковы, чтобы высшее командование смогло ориентировать удары бомбардировочной авиации еще в период подготовки десанта или по крайней мере, чтобы уловить момент выхода десанта в море.

С момента обнаружения подготовки противником десантной операции разведка должна быть усилена и (если она была эпизодической) превращена в периодическую.

С выходом десанта в море, разведка, по мере возможности, должна усиливаться, и к моменту подхода десанта к району главного удара на воде должна стать непрерывной.

К этому моменту обстановка в отношении направления главных и вспомогательных действий и ударов, а также времени высадки должна быть выяснена с максимальной полнотой.

252. Основы успеха операции должны строиться на постоянной готовности к контрудару, чему должна отвечать вся дислокация и оперативная и боевая готовности соединений и частей флота и сухопутных сил, система разведки, дозорной службы и оборудования угрожающих направлений.

Дислокация специально выделенных для обороны побережья сил и флота и армии, в частности резерва сухопутных сил, должна быть такова, чтобы по тревоге они могли своевременно и в кратчайший срок занять назначенные позиции.

После уточнения разведкой данных об операции противника, и в частности, его главного направления и развертывания оперативного прикрытия, развертывание сил должно быть уточнено и может быть произведено переразвертывание. В первую очередь выполняется (не прекращая нанесения ударов) развертывание флота для того, чтобы использовать все возможности для разгрома неприятельского десанта еще на марше. К моменту подхода десанта к району главного удара развертывание всех сил (в том числе воздушных и сухопутных) должно быть полностью закончено.

253. Предварительное обеспечение противодесантной операции должно быть выполнено, коль скоро общая обстановка на театре позволяет предполагать возможность десантной операции противника.

Предварительное обеспечение должно включать в себя оборудование вероятных участков театра (и в особенности участков побережья) позиционными средствами, улучшение развертывания сил и усиление береговой обороны и отрядов морской поддержки на опасных участках побережья.

Если позволяет оперативное напряжение сил, то должны быть нанесены удары по объектам противника, которые могут послужить ему базой для организации и выполнения возможной десантной операции (порты и транспорты). Удары могут быть направлены также на ослабление флота и авиации противника.

254. Непосредственное обеспечение противодесантной операции и выполнение задачи в общем случае должны протекать в море с участием всех сил флота.

Действия флота должны состоять в поиске десанта и нанесении по нему последовательных ударов.

При наличии достаточных сил может быть осуществлено сковывание сил прикрытия, достигаемое выполнением оперативной демонстрации активного характера, с целью оттянуть главное ядро прикрывающих сил в другом, выгодном для нас направлении, и таким образом открыть или облегчить доступ нашим ударным группам к главному объекту.

Наряду с действиями против флота и десанта противника должно быть организовано систематическое подавление неприятельской авиации, в особенности в том районе, откуда может быть оказана непосредственная поддержка десанту.

255. Операция должна протекать в следующем порядке: сразу после того, как разведка удостоверилась в подготовке противником десантной операции, должна быть организована предварительная помеха десантной операции в форме налетов авиации на вероятные пункты сосредоточения войск, транспортов, высадочных средств, на подъездные пути и дорожные узлы. Если требуется, то одновременно флот и сухопутный фронт проводят меро-

приятия, связанные с улучшением развертывания сил и обороны опасных участков побережья и моря.

При посадке десанта и при выходе его из баз происходит развитие ударов (преимущественно с воздуха и из-под воды), и одновременно в море развертываются ударные силы флота, а также может быть начата оперативная демонстрация. При дальнейшем движении неприятельского десанта должно продолжаться развитие действий сковывающих и ударных сил флота и авиации, причем частота и мощность должны нарастать с целью разгромить десант еще до подхода к району главного удара; главный удар должен быть нанесен при максимальном развитии ударов ВВС на подходах к району высадки при участии береговой обороны, отряда морской поддержки и сил флота, специально подтянутых со стороны моря; в то же время сухопутные силы должны закончить свое боевое развертывание. Если противнику удалось все же приступить к высадке, то сухопутные силы должны встретить десант решительным ударом с берега, отряд морской поддержки—поддержать удар с моря, окружая десант с тыла; остальные силы флота, продолжая сковывание сил прикрытия,—отрезать десант от главных сил противника и перерезать его морскую коммуникацию.

256. Свертывание происходит после выполнения задачи, когда закончено преследование остатка транспортов с десантом и ликвидированы части противника, которым удалось высадиться. Если противнику удалось закрепиться на берегу, то должно быть произведено переразвертывание для уничтожения коммуникаций десанта.

257. Организация командования и управления противодесантной операцией требует организации четкого надежного взаимодействия всех родов вооруженных сил, в особенности на этапе отражения десанта.

В соответствии с положением о постоянной готовности флота и сухопутных сил приморского участка к контрудару, управление операцией должно отвечать

нормальной (повседневной) организации взаимодействия, а не создаваться специально.

Ответственным за подготовку контрудара по десанту противника является: на театре в целом—командование флотом, а на данном участке побережья—командующий армией (приморской группой), а если такового нет, то соответствующий командир военно-морской базы.

Руководство боем (частной операцией) в прибрежной полосе по согласованию с командованием армии возлагается на командира отряда морской поддержки, которому на это время подчиняются (в оперативном отношении) командиры сухопутных частей.

Если десант противника высадился, то руководство боем переходит в руки сухопутного командования, в оперативное подчинение которого переходит отряд морской поддержки (до момента, когда десант будет сброшен в море, или до получения приказания высшего командования перейти в оперативное подчинение командования флотом).

258. Особенностью планирования и расчетов является совместная разработка: штабом флота и штабом фронта (армии, приморской группы) плана противодесантной операции; штабом отряда морской поддержки, военно-морской базы и штабом соответствующей приморской группы войск противодесантного маневра и плана отражения десанта.

Эти планы в общем случае составляются в виде предварительных расчетов и общей ориентирной схемы маневра, разработанных применительно к условиям обстановки заблаговременно. По мере изменения обстановки на суше или на море расчеты и схемы должны соответственно подправляться.

Кроме указанных расчетов, план противодесантной операции, в числе необходимых документов, должен, как правило, включать:

Приказ на операцию.

Организационный приказ.

План разведки.
Схему связи.
Ориентирную схему.

Глава 10

Операции по поддержке фланга армии

259. Сущность операции заключается в оказании непосредственной помощи сухопутным войскам, действующим на побережье, при наступлении или обороне от морского противника или в порядке нападения на фланг и тыл расположения сухопутных войск противника.

260. Основными задачами, которые могут быть поставлены флоту, являются:

1) содействие огнем корабельной артиллерии;

2) содействие высадкой тактического десанта;

3) содействие нарушением морской коммуникации фланга армии противника;

4) оборона от обстрела с моря своего фланга;

5) оборона от высадки десанта противника;

6) защита морской коммуникации фланга своих войск;

7) содействие морской авиацией.

261. Действия флота по поддержке фланга армии должны носить систематический характер. В тех случаях, когда фланг армии (приморской группы) упирается в море в пределах операционной зоны флота, на которой установлен достаточно твердый оперативный режим, поддержка армии будет состоять в повседневных боевых действиях отряда поддержки. В тех же случаях, когда выход кораблей (отряда поддержки) сопряжен с необходимостью обеспечивать его со стороны моря, потребуются организация и выполнение специальных операций (в отдельных случаях эпизодических операций).

Операции по поддержке фланга армии слагаются из специального оборудования района действий отряда поддержки, если таковое не было произведено заранее (скрытная гидрографическая обстановка, минные и сетевые заграждения, временные батареи морские и зенитные и т. д.); действий отряда поддержки; действий сил оперативного прикрытия.

Если в план операции по поддержке фланга армии входит выполнение высадки десанта или противодесантных действий или иных частных операций, то кроме указаний, содержащихся в этой главе, необходимо руководствоваться указаниями соответствующих глав (в первую очередь 8-й и 9-й).

262. Отряд поддержки, как правило, должен состоять из артиллерийских кораблей (до крейсеров и мониторов включительно), для огневого содействия; авиаотряда или эскадрильи ближних морских разведчиков для корректировки огня, постановки дымовых завес и участия в противолодочной обороне, а также для боевых действий по наземным целям; одного или двух дивизионов малых подводных лодок для обороны со стороны моря от возможных атак кораблей противника; дивизиона или группы тральщиков для обеспечения от мин района переходов и маневрирования отряда; сторожевых кораблей или катеров для противолодочной обороны и посыльной службы, отдельных подвижных постов службы наблюдения и связи для обеспечения связи отряда поддержки с берегом и для наблюдения за районом действий отряда.

Кроме того, по мере надобности в отряд поддержки могут включаться большие надводные корабли с тяжелой артиллерией (только с разрешения высшего командования); торпедные катера; минные и сетевые заградители; береговая артиллерия (железнодорожная или на механической тяге—для непосредственного сопровождения фланга армии; стационарная—в порядке развития береговой обороны); истребительная авиация и зенитная артиллерия (на механической тяге); гидрографическая партия.

При выборе и назначении сил в состав отряда поддержки необходимо учитывать, что поддержка фланга армии требует длительного маневрирования в ограниченном районе. Поэтому, в случае значительного превосходства сил противника на море, задачи поддержки придется возлагать на легкие надводные силы, авиацию и подводные лодки, а в некоторых случаях только на авиацию и подводные лодки.

263. Отряд поддержки должен быть освобожден от ведения оперативной разведки, и последняя, в порядке систематического наблюдения за дислокацией, деятельностью и оперативными намерениями противника должна осуществляться органами командования флота, причем командование отряда поддержки должно своевременно получать все необходимые для него сведения.

Район операции должен разведываться особенно подробно разведкой отряда поддержки и армейской, при необходимости к тому усиливаемыми разведывательными силами флота. Артиллерийская разведка полностью ложится на обязанности отряда поддержки и должна выполняться в порядке предварительного обеспечения.

264. Развертывание отряда поддержки должно быть произведено возможно ближе к линии сухопутного фронта, но так, чтобы не быть в сфере огня тяжелой полевой или береговой артиллерии противника и по возможности под защитой своей береговой (или полевой) артиллерии и воздушных сил. При эпизодической операции по поддержке фланга армии, развертывание отряда поддержки следует производить скрытно, чтобы внезапностью появления усилить эффект боевых действий.

Марш-маневры отряда поддержки (из базы к району действий) при выполнении своих задач, если не было специальных указаний и расчетов, должны выполняться скрытно.

Развертывание и марш-маневры оперативного прикрытия должны выполняться в соответствии с принятыми методами и формами обеспечения операции.

265. Предварительное обеспечение операции по поддержке фланга армии должно включать в себя оборудование или дооборудование участка театра, на котором должны быть развернуты действия отряда поддержки; в частности, должны быть приняты меры по обеспечению базирования и маневренного плеса отряда для стрельбы по берегу или по наступающим кораблям противника, высадки десанта, отражения десанта, меры ПВО и ОВР и т. д.

Предварительные удары по флоту и авиации противника должны выполняться силами флота, а также фронтовой авиацией в том случае, если существует угроза нападения на отряд поддержки. В первую очередь объектами ударов должны быть неприятельский отряд поддержки и авиация противника, действующая в районе нашей операции.

Действия сил оперативного прикрытия должны обеспечить глубину прикрытия операции так, чтобы не допустить проникновения флота противника в район действий отряда поддержки. В общем характер непосредственного обеспечения операции по поддержке фланга армии приближается к таковой десантной операции (см. главу 8). Если обстановка и оперативное напряжение сил позволяют, то для отвлечения внимания и сил противника могут быть проведены оперативные демонстрации, а также параллельные операции наступательного характера, как например, по уничтожению неприятельского флота в море (см. главу 2) и операции против неприятельских береговых объектов (баз, см. главу 3).

Особое внимание должно быть уделено подавлению воздушных сил противника с привлечением для этой цели сухопутной авиации.

В тех случаях, когда противник поддерживает фланг своих войск сильным отрядом поддержки, а наш отряд поддержки не имеет достаточных сил и средств для его уничтожения или сковывания, необходимо организовать,

кроме предварительного ослабления, специальную операцию по его заблокированию или уничтожению силами флота.

Непосредственное прикрытие операции является обязательным во всех случаях и должно организовываться силами отряда поддержки в порядке выделения разведывательных (выполняющих тактическую разведку) групп и групп, непосредственно охраняющих отряд поддержки и маневренный плес.

266. Выполнение задачи должно происходить темпами, отвечающими задачам обеспечиваемого фланга армии. Выполнение задачи может включать в себя, кроме тактического развертывания отряда поддержки: артиллерийскую атаку, высадку десанта, отражение десанта или артиллерийской атаки противника, удар по отряду поддержки противника, и в зависимости от обстановки может быть более или менее сложным и продолжительным. Однако во всех случаях движения и действия сил оперативного и непосредственного прикрытия должны быть строго согласованы с действиями отряда поддержки и ориентироваться по движениям и действиям последнего.

267. Свертывание (переразвертывание) операции должно происходить сразу по выполнении задачи, а при затяжных действиях, если отряд поддержки находится в оперативном подчинении сухопутного командования, после соответствующего разрешения последнего.

При свертывании сил отряда поддержки в первую очередь отходит главная действующая группа, а затем силы непосредственного прикрытия.

Свертывание сил оперативного прикрытия должно ориентироваться по движению отряда поддержки и оно может выполняться в порядке, свойственном тем типовым операциям, методы и формы которых были использованы для оперативного прикрытия (см. указания в соответствующих главах).

268. Организация командования и управления операцией должны обеспечивать правильное и надежное взаимодействие всех родов вооруженных сил в особенности на этапах выполнения задач отрядов поддержки.

Порядок подчинения должен быть решен в каждом случае отдельно, в соответствии с условиями обстановки на сухопутном и морском направлениях и определен приказом высшего командования.

В тех случаях, когда операции по поддержке фланга армии требуют участия всего или большой части флота, отряд поддержки должен оставаться в подчинении командования флотом и получать задачи от сухопутного командования только через него. Если обеспечение отряда поддержки решается в порядке повседневных боевых действий флота (без создания особого оперативного прикрытия), то в этом случае отряд поддержки может быть передан в оперативное подчинение командования приморской группы войск.

Действия сил оперативного прикрытия и отряда поддержки должны иметь четкую разграничительную линию.

Особенности ответственности, подчинения и командования на различных этапах десантной и противодесантной операции изложены в главах 8 и 9 настоящего раздела, а также в Боевом Уставе (БУМС-37, гл. IX).

Ввиду специфичности и сложности задач отряда поддержки рекомендуется такие отряды поддерживать в постоянном составе кораблей и самолетов, сохраняя и устойчивость кадров личного состава.

269. Должна быть достигнута полная сработанность морского и сухопутного командования, для чего рекомендуется сохранять устойчивость кадров командования и штабов (на протяжении совместных действий с данной войсковой группой); кроме того обязателен обмен делегатами между морскими и войсковыми штабами.

Организация борьбы за господство в воздухе в районе действий отряда поддержки (кроме непосредствен-

ной противовоздушной обороны) является задачей флота и армии (фронта).

Организация и система связи отряда поддержки должна предусматривать готовность перемещаться на местности без нарушения связи.

При выполнении артиллерийской поддержки схема связи должна предусматривать по отдельности линии боевого управления и линии управления огнем.

270. Особенности планирования, расчетов и документации для десантных и противодесантных действий указаны в главах 8 и 9.

При организации содействия огнем особое внимание должно быть уделено отработке карт (обязателен обмен картами между сухопутными и морскими штабами с взаимно нанесенной обстановкой и с установленным единством наименований и обозначений); плановой таблице огня (основной рабочий документ для взаимодействия с войсками); разработке кодов и таблиц условных опознавательных знаков (особое внимание — сигналам начала, прекращения и переноса огня).

Глава 11

Операции в шхерных условиях

271. Сущность операций в шхерных районах заключается в использовании пересеченной сухопутно-морской местности для обеспечения действий своих сухопутных войск и флота; боевая деятельность в шхерных районах сводится к борьбе за острова, дефиле (узкости), переправы и водные коммуникации и последовательное включение их в свою операционную зону.

272. Особенности методов ведения операций и боевых действий вытекают из военно-географических особенностей шхерных участков театра:

1) шхерные районы представляют собою местность, создающую много естественных препятствий для передвижения и действия как морских, так и сухопутных сил (в особенности, не знающих особенностей местности и не имеющих специальной подготовки), а потому облегчают оборону;

2) шхерные районы (в море и на озерах) требуют участия флота в боевых действиях сухопутной армии; с другой стороны наличие многочисленных, а иногда весьма крупных островов в морских и озерных шхерах требует участия сухопутных сил в боевых действиях флота;

3) шхерные районы по своим естественным условиям представляют глубокие позиции, обычно в несколько оборонительных полос и, таким образом, требуют осуществления глубоких операций.

273. Особенности шхерной местности и методов действий на ней требуют:

1) в организации и боевой подготовке флота предусматривать создание шхерных сил (флотилий или отрядов), состоящих из малых кораблей и катеров, усиленных морской авиацией;

2) располагать в составе шхерных сил сухопутными войсками, имеющими специальную подготовку для действий в шхерных условиях;

3) располагать в составе шхерных сил сильно развитой и хорошо организованной службой наблюдения и связи (в том числе подвижными береговыми постами);

4) широко использовать морские позиционные средства;

5) иметь в своем составе силы и средства, способные к прорыву сквозь шхерные оборонительные полосы, к быстрому продвижению вглубь позиций и в тыл; нанести удар одновременно по всей глубине расположения противника.

Судовой состав шхерной флотилии должен предусматривать:

1) тяжелые силы — для нанесения удара и воздействия тяжелым огнем на глубину позиций;

2) легкие силы, с углублением, допускающим движение по всей сети фарватеров, имеющие легкое бронирование жизненных частей, вооруженных разнообразным оружием (могут быть использованы и артиллерия, и торпеды, и мины, и химические средства), но с обязательным наличием пулеметного вооружения;

3) легкие силы с углублением, допускающим движение по самым мелким и необследованным фарватерам, с большой скоростью, хорошо управляемые, вооружение самое легкое (автоматы, пулеметы, облегченные торпедные аппараты, малые мины, химические средства) — для авангардных и арьергардных маневренных групп;

4) вспомогательные силы с углублением, со скоростями и вооружением в зависимости от назначения.

Преобладающими должны быть легкие силы. Особое значение приобретает использование воздушных сил. В состав их должны входить разнообразные классы самолетов. В частности должны быть предусмотрены штурмовики, самолеты связи и транспортные самолеты. При этом гидроавиация получает наиболее благоприятные условия для своего использования, ввиду наличия в шхерах большого количества естественных посадочных площадок.

Вероятное широкое использование воздушных сил требует уделения соответствующего внимания противовоздушной обороне.

Возможность для широкого использования химических средств требует наличия хорошо организованной противохимической обороны.

При наличии замерзаемости шхер приобретают значение наличие специальных ледоколов и приспособленность кораблей и катеров к плаванию во льдах.

Подводные силы имеют ограниченные возможности для своих действий, но это положение верно только в обстановке боевых действий внутри шхерных районов.

Если же шхеры используются как шхерная позиция для действия в море, то наоборот, подводные лодки получают удобные условия для скрытного базирования и развертывания их в щхерах и это обстоятельство должно быть использовано.

274. При ведении операций в шхерах большое значение имеет выбор направления общих действий и отдельных ударов относительно характера расположения фарватеров и шхер. Можно развивать действия одним из следующих методов:

1) вдоль полосы шхер;
2) поперек полосы шхер;
3) смешанным образом.

Действия вдоль шхерной полосы обычно используются при тесном взаимодействии флота с сухопутной армией, когда шхерные силы флота выступают в качестве отряда поддержки фланга армии.

Такие действия приводят к последовательному вытеснению противника из шхер и создают более устойчивое положение общего фронта, непосредственно прикрывая и поддерживая фланг сухопутного фронта.

Действия поперек шхерной полосы осуществляются при захвате узлов шхерных фарватеров и опорных пунктов, перерыве коммуникаций противника и высадке десанта.

Действия смешанного типа применяются при наличии сложного характера местности (при отсутствии ясно выраженной системы расположения шхерных островов), а также для усиления эффекта действий вдоль шхерной полосы или действий поперек шхерной полосы.

Выбор операционных направлений и направлений ударов в шхерных районах и общего метода действий еще не определяет характера тактики действий на отдельных участках шхерного района. Каждый участок шхер требует конкретного применения к своему характеру местности.

Ведение операций в шхерах требует предварительного изучения местности как в отношении конфигурации ее, так и в отношении особенностей топографических, гидрологических, метеорологических и др.

275. Операции в шхерных районах могут целеустремляться и организовываться, как общепринятые типовые операции флота; при этом операции будут сохранять почти все характерные черты и особенности, свойственные этим типовым операциям. Однако основой боевой деятельности в шхерах являются последовательные операции, близкие по своему характеру к методам действий сухопутных войск в пересеченной местности и в укрепленных районах. Последовательные операции в шхерах могут иметь наступательный, оборонительный и встречный характер.

При наступлении сущность действий заключается в том, что наступающий методическими действиями должен последовательно очищать от противника фарватеры, плесы, острова и, если требуется, прилегающие берега материка. Особенности местности не позволяют произвести такое очищение простым ударом, обыкновенным продвижением вперед по открытым фарватерам. Создаваемое на каждом шагу сопротивление, риск оставить у себя в тылу скрытые на островах или в чаше шхер ударные и диверсионные группы требуют систематического вытеснения противника на всем занимаемом пространстве.

Такое вытеснение или последовательное занятие шхерного района может быть осуществлено двумя способами:

1) методом последовательного вытеснения,

2) методом отрезывания с последующим окружением или уничтожением отрезанных сил

276. При обороне в расчет действий должно входить создание и использование оборонительного рубежа таким образом, чтобы противник был лишен возможности обойти рубеж или прорваться на каком-либо участке, чтобы противник в решительный момент оказался

в стесненных условиях в отношении использования своих сил для нанесения и отражения удара, а обороняющийся с развернутым фронтом обороны, по возможности, охватывающим и обеспечивающим нанесение сокрушительного сосредоточенного удара.

В зависимости от условий местности должно быть создано несколько оборонительных рубежей, обеспечивающих достаточную глубину шхерной позиции, или одна достаточно глубокая оборонительная полоса. Однако, независимо от количества рубежей и глубины позиции, противник должен быть подвергнут ударам на передовом рубеже, и только при невозможности разгрома на передовой полосе противник должен быть для разгрома втянут внутрь шхер.

Организация обороны должна предусматривать активную оборону с переходом в наступление посредством охвата и с флангов и с тыла противника, когда он окажется скованным в глубине оборонительной полосы (шхерной позиции).

277. Особенности методов выполнения типовых операций в шхерных районах следующие:

Разведывательные операции должны предусматривать три рода задач: разведку сил противника, разведку фарватеров и водных пространств, разведку суши (островов и прилегающих берегов материка)

Маскировка местности островами и изрезанными берегами требует последовательного самого внимательного обследования отдельных направлений и участков местности (островов). Продвигающиеся силы разведки должны обеспечивать свои фланги и тыл, создавая прикрывающие и контрольно-охранные группы.

278. Минно-заградительные и тральные операции в условиях шхер выливаются в систематическую деятельность службы заграждения и службы преодоления заграждений, которые технически и организационно обычно сливаются (в службу заграждений).

Служба заграждений является обязательным составным элементом оперативной и боевой деятельности шхерных сил; в операциях может быть использована как специальное обеспечение флангов и тыла шхерных сил, в особенности в тех случаях, когда для прикрытия нехватает боевых сил, а также для задержки продвижения противника (при отходе своих сил, при запаздывающем развертывании, при перегруппировках, для помехи при отступлении противника).

Основные требования к службе заграждений: подвижность, способность своевременно и быстро создавать или вытраливать заграждения.

279. Десантные операции, если они не ограничиваются занятием внешних островов шхерного района, должны иметь по сравнению с обычной десантной операцией два добавочных этапа: захват шхерного плацдарма и преодоление глубины шхерной полосы.

Захват шхерного плацдарма должен прикрыть высадку.

Противодесантные операции должны предусматривать организацию сопротивления в шхерах и на подступах к ним.

280. Операции на неприятельских шхерных коммуникациях в основном совпадают с методами операций на морских сообщениях. В некоторых случаях возможно воздействие на узлы или участки шхерных фарватеров огнем корабельной артиллерии с моря и даже захват шхерных узлов флотом, но систематические действия следует вести воздушными силами посредством бомбардировочных и штурмовых налетов с постановкой мин с самолетов.

Прикрытие своих шхерных коммуникаций должно быть организовано со всей тщательностью посредством следующих мероприятий:

1) занятием шхерными силами передней оборонительной полосы:

2) системой заграждений в тыловых районах на фарватерах, охраняемой шхерными силами и обеспечивающей проходимость шхер по точно известным направлениям;

3) системой охранных постов, располагающихся на всех важнейших узлах и подготовленных к взаимодействию;

4) системой подвижных дозоров для поисков, осмотра и уничтожения подозрительных судов и подводных лодок;

5) усиленной охраной наиболее ответственных портовых пунктов, узлов коммуникаций и входных фарватеров;

6) системой контрольного траления;

7) системой сопровождения транспортов сторожевыми кораблями, катерами и тральщиками;

8) периодической разведкой авиации;

9) организацией службы наблюдения и связи на всем протяжении коммуникаций;

10) системой противовоздушной обороны.

Движение транспортов в виде караванов по шхерным фарватерам нецелесообразно и даже опасно.

Силы противника, проникшие в шхерный район, должны немедленно окружаться, изолироваться на определенном участке и уничтожаться.

281. Учитывая необходимость организации постоянного взаимодействия сил, следует в каждый момент обстановки, складывающейся на театре, ясно представлять возможности операций части сил флота в шхерах и шхерных сил в море. При этом общим правилом является то условие, что часть флота, вступая в шхерный район, должна приспосабливать свои методы действий к особенностям методов действий шхерных сил; в свою очередь, шхерные силы, выдвигаясь в море, должны переходить общие методы действий флота.

Часть флота должна действовать в шхерах и на подступах к ним, выполняя:

1) операции против отдельных пунктов и объектов с целью их уничтожения или с целью оперативной демонстрации;

2) операции против шхерных сил в целях ликвидации районов, создающих помеху для проведения других операций флота, или в целях обеспечения собственных морских коммуникаций;

3) операции для содействия своим шхерным силам;

4) операции на коммуникациях противника, проходящих в шхерах или идущих через море в шхеры.

В этих операциях большое внимание должно быть уделено заградительным операциям, проводимым с целями закупорки отдельных фарватеров, и систематическим поискам мест базирования флота и авиации с нанесением ударов по ним.

Действия флота против шхерных сил без участия специальных шхерных флотилий сильно затруднены. Напротив, шхерные флотилии даже при наличии самой тесной блокады могут и должны сохранять способность к действиям на море, используя характер местности, которая:

1) скрывает шхерные силы от наблюдения со стороны противника;

2) позволяет в свою очередь вести наблюдение за противником на протяжении всей линии шхер.

Эти обстоятельства должны быть всемерно использованы шхерными флотилиями, которые должны распространять свою деятельность на район моря, прилегающий к шхерам.

При этом шхерные флотилии должны действовать ударами во фланг и тыл развертывания противника, имея целью этих ударов перерыв коммуникаций противника и обеспечение своих коммуникаций, уничтожение отдельных боевых единиц флота противника и демонстрации, обеспечивающие операции своего флота.

282. Особенности организации командования и управления операциями заключаются в организации и осуще-

ствлении непрерывного надежного взаимодействия между сухопутным фронтом, флотом и шхерными силами.

Шхерные силы должны быть сформированы в шхерную флотилию или отряд. Ее состав определяется в зависимости от поставленных оперативных и боевых задач.

Шхерная флотилия (отряд) должна иметь сухопутные силы, обладающие специальной подготовкой как в виде отдельного отряда, рассчитанного на освоение определенного шхерного района, так и в виде небольших групп на кораблях и катерах флотилий.

Шхерной флотилии (отряду) должна быть придана морская авиация в составе и количестве, определяемом задачами.

Управление должно обеспечиваться исключительно гибкой организацией службы связи.

Порядок подчинения шхерной флотилии решается в каждом отдельном случае особо по тем же признакам, по которым определяется порядок подчинения отряда поддержки (см. ст. 268).

Глава 12

Операции в зимних условиях (на льду)

283. Сущность операций в зимних условиях заключается в использовании в своих интересах зимних условий (ледяного покрова) для успешного выполнения задач, стоящих перед флотом.

284. Зимние условия требуют тесного взаимодействия флота и сухопутных сил.

При этом содействие со стороны сухопутных войск может быть оказано не только согласованными действиями на берегу, но и непосредственными операциями на льду. В частности, ледовый покров, сковывающий базы, укрепленные и другие важные оперативные пункты, а также островные и шхерные районы, будет способствовать развитию операций сухопутных сил против этих

пунктов и целых районов, а также против боевых единиц флота, находящихся в них.

285. При планировании зимних операций необходимо считаться с непостоянством ледовой обстановки как на театре в целом, так и на отдельных его участках, в особенности в периоды замерзания и вскрытия. Это обязывает к постоянным систематическим ледовым наблюдениям и непременно требует специальной ледовой разведки во всех операциях. Кроме того, это требует относительно быстрых темпов проведения операций.

286. На пространстве данного морского театра обыкновенно не бывает однородной ледовой обстановки. Наличие на различных участках театра разных типов ледового покрова дает возможности, а иногда заставляет использовать особенности, обнаруживающиеся в каждом из районов театра.

При этом необходимо иметь в виду следующие типичные случаи ледовой обстановки, характеризующие возможность операций с использованием тех или иных сил:

1) Ледовый покров непроходим для отдельных вооруженных людей, но проходим для кораблей. Методы и средства операций должны, в основном, оставаться теми же, что и при нормальной боевой деятельности флота, но операции протекают с некоторыми ограничениями в отношении средств, времени и пространства, причем выводятся из действия катерные средства, ограничиваются возможности использования мелких судов со слабой конструкцией корпуса и подводных лодок, ограничиваются возможности заградительных операций, выводятся из действия морские аэродромы и посадочные площадки. Обстановка благоприятствует использованию больших кораблей и береговой обороны и свойственна периоду замерзания в начале зимы и периоду таяния и пловучих льдин весной.

2) Ледовый покров проходим для одиночных вооруженных людей и кораблей, имеющих металлический кор-

пус или специальную обшивку. Методы и средства операций должны, в основном, оставаться теми же, что и при нормальной боевой деятельности флота, но операции протекают с еще большими ограничениями, с использованием исключительно надводных кораблей и береговой обороны. Выводятся из действия катерные средства и подводные лодки, в высшей степени ограничиваются заградительные операции. Выводятся из действия морские аэродромы и посадочные площадки.

Эта обстановка свойственна короткому периоду в начале зимы.

3) Ледовый покров проходим для сухопутных войск и ледоколов (в том числе малых ледоколов и ледорезов). Боевые действия флота должны строиться на основе специального ледокольного обеспечения. В основном должны быть использованы крупные надводные корабли и береговая оборона. Авиация должна переходить на лыжи. Район расположения флота должен быть включен в систему сухопутного фронта, причем должны быть предусмотрены операции по поддержке фланга армии и организована оборона своих баз, лежащих в непосредственной близости к фронту.

Эта обстановка свойственна первой половине зимы и периоду, предшествующему весенней распутице.

4) Ледовый покров проходим для сухопутных войск и непроходим для ледоколов. Все возможности использования кораблей крайне ограничиваются. Район расположения флота должен быть включен в систему сухопутного фронта, причем поддержка фланга сухопутного фронта должна организовываться в основном силами береговой обороны и воздушных сил; корабли должны иметь заранее предусмотренную дислокацию и диспозицию, позволяющую использовать корабельную артиллерию. Обстановка открывает наилучшие возможности для операций сухопутных сил на льду и свойственна середине зимы.

5) Ледовый покров непроходим для сухопутных войск, но проходим для ледоколов. Действия флота должны

протекать исключительно с использованием береговой обороны и крупных надводных кораблей при ледокольном обеспечении. Морские аэродромы и посадочные площадки выходят из действия. Могут выполняться операции по поддержке фланга сухопутного фронта посредством артиллерийских обстрелов; операции по перевозке войск и грузов.

Эта обстановка свойственна периоду начала весенней распутицы (образование больших трещин во льду, появление большой воды на льду и затем размягчение льда), а также при тяжелых пловучих льдах. Зимой это может иметь место под влиянием сильных ветров с моря, а также вследствие искусственного разрушения льда.

6) Ледовой покров непроходим и для сухопутных войск и для ледоколов. Действия флота крайне ограничены, так как в основном может быть использована только береговая оборона.

Эта обстановка складывается при условиях, указанных в предыдущем пункте, причем ледоколы не могут действовать или по своей недостаточной мощности, или по своей величине и осадке.

287. Помимо общего характера ледовой обстановки необходимо учитывать, что, начав действия в одних условиях, может быть придется развивать их в других, а также, что действия свои и противника, протекая в различных районах, могут протекать и в различной ледовой обстановке, и условия оперативной деятельности, перечисленные в ст. 286, могут быть различными для себя и для противника.

288. Особо должно считаться со следующими особенностями методов действий в операциях в условиях ледового покрова:

1) Разведка ледового покрова обязательно организуется в порядке подготовки к операции и осуществляется периодически в ходе операции, увязываясь с гидрометеорологическими наблюдениями и прогнозами.

2) Пробивка фарватеров и плесов может быть выполнена как предварительно, так и во время боевых действий. При предварительной подготовке выигрывается время в развертывании сил, но следует считаться с вероятностью преждевременного раскрытия наших замыслов и с возможностью сжатия льдов. Кроме того, работа ледоколов потребует специального обеспечения, что усложняет операцию.

Целесообразно действовать комбинированным способом: в ближайшей к базе зоне поддерживать необходимые для вывода и оборонительного развертывания фарватеры и маневренные плацдармы; дальние боевые выходы обеспечивать пробивкой фарватеров и плесов действиями головных ледокольных отрядов (прокладывающих путь, выполняющих тактическую разведку и прикрытие сил, выполняющих основную задачу), имеющих в своем составе специальные силы для отражения атак противника и средства для обнаружения мин.

3) Все ледоколы должны быть обеспечены усиленной противовоздушной обороной.

4) При возможности своих действий авиация должна играть особо важную роль в качестве средства разведки, прикрытия и подавления. Для нанесения ударов должна всемерно использоваться обстановка стесненного положения кораблей противника, идущих во льдах.

5) В порядке подготовки к зимним операциям целесообразно предварительное уничтожение неприятельских ледоколов.

6) Ввиду трудности тральных работ во льдах, минные постановки должны играть большую роль в зимних операциях (в начале зимы). В некоторых случаях они могут парализовать ведение операций кораблями во льдах, хотя бы на отдельных участках или направлениях.

7) Требуется организация специального навигационного обеспечения операций в ледовых условиях. Это касается не только флота, но и сухопутных сил, коль скоро они выходят на обширные ледовые пространства.

289. Условия, ограничивающие использование сил и средств флота в зимних условиях, не ограничиваются ледовым покровом. Необходим учет также и общих зимних условий (суровые штормы, пурга, обмерзание, холод, туман, низкая облачность). Некоторые силы и средства могут из-за этих условий на время вовсе выходить из строя.

290. В условиях ведения операций на приполярном театре необходимо считаться с полярной ночью и полярным днем, а также особыми гидрологическими и климатическими условиями приполярного театра (частые туманы, приливы и отливы, снежные заряды, штормы и пр.).

Условия полярной ночи и полярного дня окажут непосредственное влияние на возможность использования подводных лодок, авиации, торпедных кораблей, артиллерийских кораблей, суживая или расширяя условия их использования в соответствующих случаях.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Приказ Народного Комиссара Военно-Морского флота Союза ССР от 26 ноября 1940 г. № 0893	3
Введение	5
Раздел I. **Основные положения**	—
Раздел II. **Влияние условий театра на характер ведения операций**	12
Раздел III. **Задачи флота и взаимодействие с армией**	13
Раздел IV. **Силы флота**	14
Раздел V. **Оперативное напряжение сил**	16
Раздел VI. **Базирование и тыл флота**	27
Раздел VII. **Оперативный режим на театре**	31
Раздел VIII. **Организация операций**	37
Глава 1. Планирование операций	—
Глава 2. Организация сил	41
Глава 3. Оперативное управление	43
Раздел IX. **Типовые операции**	50
Глава 1. Оперативная разведка и разведывательные операции	52
Глава 2. Операции по уничтожению сил противника в море	60
Глава 3. Операции против береговых объектов	65
Глава 4. Операции на морских сообщениях и блокада	79
Глава 5. Операции по обеспечению своих морских сообщений и борьба с морской блокадой противника	90
Глава 6. Минно-заградительные операции и минная война	98
Глава 7. Тральные операции	109
Глава 8. Десантные операции	114
Глава 9. Противодесантные операции	127
Глава 10. Операции по поддержке фланга армии	134
Глава 11. Операции в шхерных условиях	140
Глава 12. Операции в зимних условиях (на льду)	149

155 cop.

100p